



Versión 9.60.000

Manual de
Referencia

Guía del Usuario Tango



**Cerrito 1214, (C1010AAZ),
Buenos Aires, Argentina.**

VENTAS

054 (011) 5031-8264

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

054 (011) 5256-2919

Línea Restô: 054 (011) 5256-2964

Fax: 054 (011) 4816-2394

servicios@axoft.com

CONSULTA WEB

<http://www.ar.axoft.com/servicios>

TELELLAVE

054 (011) 4816-2904

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

Dirigido a CAPACITACION

cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.com>

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.



Nota

Este documento está configurado para ser impreso en hojas del tipo A4. Para realizar una impresión en base a hojas Carta (u otro tipo de tamaño de papel) configure adecuadamente las opciones de impresión.

Sumario

Capítulo 1

Introducción	8
Nociones básicas	8
Cómo leer este manual	10

Capítulo 2

Requerimientos e instalación	13
Requisitos de software y hardware	13
Instalación del sistema	14
Bienvenida	15
Archivo de licencia del producto	15
Información de licencia	17
Acuerdo de licencia	18
Directorio de instalación	19
Grupo de programas	20
Base de datos	20
Instalación de componentes	22
Carpetas compartidas	24
Fin del asistente	25
Proceso de configuración del servidor	25
Actualización o instalación de múltiples sistemas	26
Conversión de bases de datos	26
Reparación del producto	27
Eliminación del producto	27
Notas importantes de seguridad	27

Capítulo 3

Generalidades	28
Características de cada sistema	28
Integración	29
Tango LIVE	31
Tango LIVE WEB	31
Protección	32
Actualización de módulos y versiones	32
Servicios al Cliente de Axoft Argentina S.A.	33
Dominio del Servicio a Clientes	33
Servicios que presta el Departamento	34
Controlador del sistema	34
Funciones Avanzadas	35
Configuración de la estación de trabajo	36
Iniciar y salir del sistema	38

Capítulo 4

Cómo trabajar con los módulos	40
Formas de actualizar la información	40
Barra de herramientas en los módulos	41
Herramientas comunes entre procesos	42
Datos Adjuntos	42
Carga diferida	43
Aplicar filtro	44
Cambiar vista	44
Ordenar por	44
Invocar procesos	45
Enviar a	45
Accesos directos	46
Asistente de Exportaciones e Importaciones	46
Destinos de impresión	47
Trabajando en los formularios	49
Asistente de Formularios	51
Seleccionador de legajos	52
Consultas y búsquedas	53
Herramienta de consulta Tango	54
Herramienta de consulta Tango Astor	56
Menú Principal	68
Introducción	68
Barra de Comandos	68
Comando Archivo	69
Comando Ver	69
Comando Ir	70
Comando Herramientas	70
Comando Ayuda	71
Barra de herramientas del menú principal	72
Panel de título	72
Panel de módulos	72
Panel de procesos	73
Barra de estado	73
Uso del teclado	73

Capítulo 5

Administrador del sistema	78
Usuarios	79
Roles	79
Empresas	80
Crear nueva empresa	80
Modificar empresa	81
Eliminar empresa	81
Campos adicionales	81
Migrar empresa	82
Copia de seguridad	82
Administrar decimales	82
Convertir empresas	83
Deshabilitar empresa	83
Actualizar	84
Ver	84
Propiedades	84

Tareas de depuración	84
Tareas de copias de seguridad	84
Copiar empresa	84
Restaurar y crear empresa	85
Verificar estructura	85
Transferir información entre empresas	86
Permisos	88
Reportes	88
Barra de Herramientas	88
Pantalla principal	88
Asistente para agregar o eliminar columnas	90
Asistente para agregar subreportes	90
Asistente para la creación de una consulta	92
Filtros de seguridad	92
Servidores	92
Bases de datos	93
Archivo	93
Ver	93
Opciones	94
Ayuda	94
Impresoras	95
Consultas Externas	95
Exportar / Importar consultas externas	95
Exportación de Consultas Externas	96
Importación de Consultas Externas	97
Configuración de campos	97
Servicios	98
Servicio de Depuración	99
Servicio de Copia de Seguridad	100
Servicio Tablero de Control	101
Servicio de Ejecución del Tablero de Control	101
Servicio Live Web	101
Frecuencias	102
.. Fuentes de actualización	103
.. Registración objetos Xtango	104
.. Licencia	104
.. Monitoreo	104
.. Ejemplo de integración	105

Capítulo 6

Integración de los módulos	109
.. Integración Ventas / Ventas Restô - Compras	109
.. Integración Ventas - Stock	109
.. Integración Ventas Restô - Stock Restô	109
.. Integración Compras / Proveedores / Importaciones - Stock	110
.. Integración Ventas - Tesorería	110
.. Integración Ventas Restô - Tesorería	110
.. Integración Compras / Proveedores - Tesorería	110
.. Integración Ventas - Contabilidad	110
.. Integración Tesorería - Contabilidad	111
.. Integración Ventas Restô - Contabilidad	111

.. Integración Compras / Proveedores - Contabilidad	111
.. Integración Sueldos - Contabilidad	112
.. Integración Sueldos - Tango Astor Contabilidad	112
.. Integración Tango Astor Activo Fijo - Tango Astor Contabilidad	112
.. Integración Control de Horarios - Sueldos	112
.. Integración Control de Personal - Sueldos	112
.. Integración Ventas - Liquidador de IVA	113
.. Integración Compras - Liquidador de IVA	113
.. Integración Liquidador de IVA - Contabilidad	113
.. Integración Ventas Restô - Liquidador de IVA	113
.. Integración Contabilidad - Estados Contables	113
.. Resumen de la integración contable	114
.. Integración de Cash Flow	114
.. Integración de Central	114
.. Integración de Tablero de Control	115
.. Integración de Automatizador	115

Capítulo 7

_Procesos exclusivos en Tango_____	116
.. Introducción	116
.. Ventas	116
.. Stock	117
.. Compras	117
.. Proveedores	118
.. Tesorería	118
.. Cash Flow	118
.. Contabilidad	119
.. Sueldos	119
.. Control de Horarios	120
.. Liquidador de IVA e Ingresos Brutos	120
.. Estados Contables	121

Capítulo 8

_Estructuras de archivos_____	122
.. Introducción	122
.. Estructura de archivos del Administrador del sistema	122
Tablas del Diccionario	122
Empresa	122
Reporte, Filtros y Consultas	123
Menú, Usuarios, Roles y Permisos	123
Actualizador	123
Generales	124
.. Estructura de archivos de Restô	125
.. Ventas	128
.. Stock	132

.. Compras	134
.. Proveedores	137
.. Tesorería	139
.. Cash Flow	141
.. Contabilidad	142
.. Sueldos	143
.. Control de Horarios	144
.. Central	145
.. Liquidador de I.V.A. e Ingresos Brutos	148
.. Estados Contables	149
.. Tango Astor Sueldos	150
.. Tango Astor Contabilidad	155
.. Control de Personal	156
.. Activo Fijo	158
.. Procesos generales	159

Capítulo 9

.. Notas Técnicas	162
.. Recomendaciones	162
Recomendación para sistemas monousuarios	162
Recomendación para sistemas multiusuarios	163
Fecha del sistema	163
Recomendaciones generales	163
.. Posibles mensajes de error al ingresar	164
.. Servicio de Telellave	164
.. Mensajes de error al ejecutar Tango	165
.. Configuración de la impresora	166
.. Estilos de impresión en los listados	166
.. Sincronizar fecha y hora de las terminales	166
.. Servidor de accesos	167

Introducción

Nociones básicas

Tango Gestión constituye un concepto en software de gestión. Es la solución para su empresa, estudio contable o comercio.

Es un concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.

▼ Tango Punto de Venta

Tango Punto de Venta está especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas, por su agilidad y funciones de facturación rápida.

Este producto ha sido desarrollado específicamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.

Usted puede conectarlo con distintos periféricos, como lectoras de tarjetas de crédito, códigos de barras, cheques, visores y cajón de dinero.

▼ Tango Estudios Contables

Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automática con el sistema **Tango Gestión** de su empresa cliente. Así, podrá incorporar a su módulo **Liquidador de I.V.A.**, todos los comprobantes generados en los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**) de un **Tango Gestión** y de un **Tango Punto de Venta**.

Podrá enviar asientos desde los módulos **Liquidador de I.V.A.** y **Sueldos** al módulo contable.

También es posible importar a su módulo **Contabilidad**, los asientos generados por los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**).

A su vez, el módulo **Estados Contables** recibirá la información de **Tango Contabilidad** o de **Tango Astor Contabilidad**, para su exposición.

▼ Tango Restô

Tango Restô es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logísticas y administrativas de restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.

Ha sido diseñado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administración simple hasta

una gran cadena, lo que le permite acompañarlo en el crecimiento de su negocio.

▼ Módulos Tango Astor

A partir de la versión **8.00.000** usted también puede utilizar los módulos **Tango Astor**.

Los módulos **Tango Astor** ofrecen no sólo una renovada interfaz de usuario sino además amplía la funcionalidad del sistema, ya que no sólo permite su operación a través de Intranet sino que además posibilita el acceso de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexión Internet.

Tango Astor incluye las siguientes soluciones:

El módulo **Sueldos** para la liquidación de haberes

El módulo **Control de personal** para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de fichadas.

El módulo **Tango Astor Contabilidad** para cubrir los requerimientos en materia de registración contable.

El módulo **Activo Fijo** para llevar a cabo la administración y el control de los bienes que forman parte del activo de la empresa.

El módulo **Tesorería** para la administración de caja, bancos, tarjetas y facturas de crédito.

Tango Astor cuenta, además, con un **Administrador General del sistema**, con una amplia funcionalidad.

▼ Integración

Tango incluye los módulos **Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores**; además, las herramientas de **Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live**.

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que los asientos fueron registrados en **Contabilidad** se puede enviar la información a **Estados Contables** para la emisión de los balances.

▼ Beneficios adicionales

Facilidad de uso

Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha.

La integración de los módulos **Tango** entre sí y con los utilitarios **Ms Office** le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.

Para agilizar el ingreso al sistema, **Tango** puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisión en información gerencial

A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su información

El administrador general de su sistema **Tango** permite definir un número ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Cómo leer este manual

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.



Para agilizar la operación del sistema, el manual hace hincapié en las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo *Operación* del manual de **Instalación y Operación**.



Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema una *empresa ejemplo* a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.

▼ Convenciones

Las convenciones que se mencionan a continuación le serán de utilidad para una mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías, para lograr una lectura más ágil.

<Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, **<Enter>**.

Módulos Indica cuando hacemos referencia a un módulo en particular o a un proceso del sistema. Por ejemplo, "... una vez que los asientos fueron registrados en el módulo **Contabilidad ...**"

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, "... el campo *Cantidad a facturar...*"



Ej. Ejemplos Desarrollo de un ejemplo para que ayude a la comprensión del contenido que se está tratando.



Notas Las notas y párrafos importantes están enmarcados por líneas.



Quando hacemos referencia a temas que están desarrollados en otros capítulos se hace mención a la página en cuestión (disponible sólo para el manual en versión PDF).

▼ Organización de la documentación

Su sistema está compuesto por módulos: **Ventas, Contabilidad, Stock, Compras**, etc., que se integran e interactúan entre sí.

Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato pdf).

Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versión de su sistema, mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta información desde su escritorio de **Ms Windows** (*Inicio | Programas | nombre del producto | Novedades*).



Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales electrónicos de su sistema **Tango**, a la siguiente dirección: manuales@axoft.com.

▼ Ayudas en línea

Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de las siguientes opciones:

Desde el botón Inicio, seleccione *Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del módulo*.

Desde la carpeta Ayuda del menú principal. En esta opción, seleccione *Módulos* y luego, elija el *nombre del módulo* a consultar.

Presionando la tecla **<F1>** sobre la opción de menú a consultar.

En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla **<F1>** o haciendo clic en el botón .

▼ Manuales electrónicos

Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su sistema, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de CD.

Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador de **Ms Windows** o bien, desde la ventana de comandos *Ejecutar*.

Seleccione la opción *Manuales* para elegir el módulo cuyo manual desea consultar.

Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual electrónico:

Módulo	Archivo (.pdf)
Activo Fijo	AF_A
Automatizador	TA
Cash Flow	CF
Central	CT
Compras con Importaciones	CP2
Contabilidad	CN
Contabilidad Astor	CN_A
Control de Horarios	RE
Control de personal	CP_A
Estados Contables	BC
Tesorería	SB
Instalación y Operación	INST_A
Liquidador de I.V.A.	IV
Proveedores	CP
Procesos Generales	GL_A
Stock	ST
Stock Punto de Venta	ST2
Stock Restô	ST
Sueldos	SU
Sueldos Astor	SU_A
Tablero de Control	TC
Tango Live	TL
Tango Live Web	TLW

Módulo	Archivo (.pdf)
Ventas	GV
Ventas Punto de Venta	GV2
Ventas Restô	GV3

Requerimientos e instalación

Requisitos de software y hardware

Consulte la guía del usuario del producto para obtener mayor información sobre las prestaciones y las posibilidades que le brinda el producto.

Esta versión del sistema funciona en la mayoría de las computadoras personales existentes en el mercado. Los **requerimientos mínimos** para su instalación son los siguientes:

Servidor:

- Procesador Pentium IV 2.4 GHz o superior.
- 2 GB de memoria RAM.
- Placa de red de 100 Mbps
- Unidad de DVD ROM.
- 40 GB de espacio disponible en disco (este espacio no incluye el volumen de datos).
- Microsoft Windows 2008 Server.
- Microsoft Windows 2003 Server.
- Microsoft Windows 7 (Professional, Business o Ultimate).
- Microsoft Windows Vista (Professional, Business o Ultimate).
- Microsoft Windows XP Profesional SP 2 o superior.
- Microsoft SQL Server 2005 o superior (Opcional)

Estación de trabajo:

- Procesador Pentium IV 2.4 GHz o superior.
- 2 GB de memoria RAM.
- Placa de red de 100 Mbps

10 GB de espacio disponible en disco.

Microsoft Windows 7 (Professional, Business o Ultimate).

Microsoft Windows Vista (Professional, Business o Ultimate).

Microsoft Windows XP Profesional SP 2 o superior.

Microsoft Windows 2008 Server.

Microsoft Windows 2003 Server.



Para más información web
<http://www.ar.axoft.com/asistencia/>

Advertencia de seguridad:

Para instalar el sistema, se requiere que el usuario tenga privilegios de administración, ya que durante la instalación y configuración del producto se registran servicios y componentes.

Instalación del sistema

Introduzca el disco de instalación en la unidad de disco correspondiente. Si tiene configurada la unidad con **arranque automático**, una vez insertado el DVD se iniciará la aplicación de instalación del producto. De lo contrario, desde el **Explorador de Windows** diríjase a la unidad de DVD (Por ejemplo D:\), ejecute el archivo **Autorun.exe** y haga clic en la opción "Instalar Servidor".



Nota: puede iniciar la instalación del servidor directamente desde el archivo **Setup.exe**, para ello haga clic en Inicio – Ejecutar (o presione la combinación de teclas **<Windows + R>**) y aparecerá la ventana que se muestra en la Fig.1; a continuación escriba **D:\Servidor\setup.exe**.




Fig. 1

Una vez iniciado el programa de instalación, siga las instrucciones indicadas en pantalla.



Nota: si está realizando una actualización del sistema, diríjase a la [página número](#) de la presente guía.

Bienvenida

El instalador presenta esta ventana de bienvenida al proceso de instalación del sistema:

Código	Descripción	Escala 1	Escala 2
(Todos)	TELEVISOR 14"		
(Personalizar...)	MINICOMPONENTE 120W		
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100129	TELEVISOR 29" PL1		
<input type="checkbox"/> 0100100134	TELEVISOR 40" PLASMA		
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100135			
<input type="checkbox"/> 0100100136			
<input type="checkbox"/> 0100100150			
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100151			
<input type="checkbox"/> 0100100152			
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100265			

Fig. 2

Archivo de licencia del producto

Puede instalar una **versión comercial**, **versión de evaluación** o **versión educativa**.




Fig. 3

Diferencias entre versiones:

	Versión educativa	Versión evaluación	Versión comercial
Limite de registros	X	-	-
Requiere versión previa	-	X	X (1)
Actualizable	-	-	X
Multiusuario	-	X (2)	X (2)
Llave física	-	-	X
Llave virtual	-	X	X
Tiempo de caducidad	X	X	-
Requiero códigos de activación	X	-	-
Servicio técnico	X (2)	X (2)	X
Soporta SQL Server	-	X (3)	X (3)

- (1) Sólo para realizar actualizaciones.
- (2) Servicio técnico acotado
- (3) Dependiendo de la licencia del producto.

Al seleccionar instalar una **versión comercial**, indique la ubicación del archivo de licencia necesario para determinar el tipo de producto a instalar.



Nota: recuerde que el archivo de licencia es enviado por correo electrónico, a la dirección indicada al momento de comprar el producto.

Al seleccionar instalar una **versión educativa**, el instalador presenta la siguiente ventana, donde debe ingresar el número de serie y el código de activación.



Nota: recuerde que la versión educativa tiene como objetivo conocer el producto. También los datos de serie y códigos de activación son enviados por correo electrónico.




Fig. 4

Información de licencia

Una vez ingresado el archivo de licencia del producto, el instalador mostrará la siguiente ventana con las características adquiridas al comprar el producto.

Los módulos disponibles para instalar dependen de la licencia.




Fig. 5

Acuerdo de licencia

El producto está protegido por las leyes locales de propiedad intelectual.

Para obtener información sobre el alcance de la licencia del producto, lea atentamente el contenido de la ventana que se muestra a continuación, donde se expone el acuerdo de licencia del producto.




Fig. 6

Continúe con la instalación si está de acuerdo y acepta las condiciones expuestas.

Directorio de instalación

Si así lo necesita, ingrese la carpeta donde desea instalar el producto. Generalmente, no es necesario modificar este valor.




Fig. 7

Grupo de programas

Seleccione el nombre que desea asignarle al grupo de programas que contendrá los accesos directos al sistema, desde el menú de Inicio de **Ms Windows**.




Fig. 8

Base de datos

El sistema utiliza **Microsoft SQL Server 2005** o **Microsoft SQL Server 2008** para almacenar la información. El instalador del producto le permite elegir una instancia existente o instalar una nueva instancia de **Microsoft SQL Server 2005 Express Edition**.

En caso de optar por una instancia existente, puede seleccionarla de la lista o ingresar los datos del servidor a utilizar en forma manual.

La ventana que muestra el instalador del producto tiene el siguiente aspecto:




Fig. 9

Al seleccionar un servidor existente, o establecer un servidor en forma manual, el instalador requiere datos adicionales para conectarse a la base de datos, como el nombre de usuario y la contraseña. El usuario ingresado debe tener privilegios de administración para poder configurar el servidor.



Nota: tenga en cuenta que el instalador valida los datos ingresados e intenta establecer una conexión con el servidor (debe estar en línea y aceptar conexiones), para evitar errores de parametrización y configuración.

Al seleccionar la opción Instalar una nueva instancia, el instalador generará una nueva instancia denominada AXSQLEXPRESS, la contraseña del usuario es "Axoft". Para acceder, deberá utilizar SERVIDOR \ AXSQLEXPRESS.

Instalación de componentes

El sistema utiliza componentes servidores que requieren un usuario de **Ms Windows**. Seleccione el tipo de usuario utilizar:




Fig. 10

Tipos de usuario:

Específico: esta es la opción más adecuada para instalar servidores multiusuario. No requiere inicio de sesión en el servidor, por ello se recomienda este modo cuando la instalación del servidor del sistema se realiza sobre un servidor dedicado.

Si opta por este tipo de usuario complete los datos que se piden a continuación:




Fig. 11

Interactivo: es el usuario que inicia la sesión de **Ms Windows**. Para que funcionen las terminales, un servidor instalado con esta modalidad requiere inicio de sesión en el servidor, mientras que el usuario debe poseer privilegios de Administrador.

Carpetas compartidas

El instalador genera recursos compartidos para las terminales.

En la ventana mostrada a continuación se establecen los nombres para cada uno de los recursos.




Fig. 12

Servidor: recurso utilizado por las terminales para acceder a datos de configuración.

Instalador: recurso compartido que se utiliza desde las terminales para instalar los clientes del sistema. Tiene datos utilizados por el instalador de terminales con la configuración por defecto establecida durante la instalación del servidor.

Actualizador: recurso compartido donde se almacenan los archivos correspondientes a las terminales al momento de aplicar una actualización del producto.

Fin del asistente

Esta es la última ventana del asistente. Pulse sobre el botón "Siguiente" para comenzar con la instalación del producto propiamente dicho.




Fig. 13

Proceso de configuración del servidor

Este proceso es el encargado de generar la información del diccionario de datos y las bases de datos generadas por defecto al momento de instalar el sistema. Es iniciado automáticamente por el instalador al finalizar la copia de archivos, pero también puede iniciarse en forma manual desde el grupo de programas del sistema "Configuración del servidor".

Durante el proceso de configuración del sistema se presenta la siguiente ventana:




Fig. 15




Nota: este proceso puede demorar una cierta cantidad de tiempo, dependiendo de las características de la computadora donde se realiza el proceso.

El proceso de configuración del servidor cuenta con varios pasos, entre ellos la instalación de los componentes del sistema y la creación y/o conversión de las bases de datos.

Actualización o instalación de múltiples sistemas

La ventana mostrada a continuación aparece automáticamente cuando el instalador detecta la existencia de otra instancia del producto.



A continuación indique el tipo de instalación que desea realizar.

Las opciones posibles son las siguientes:

Instalar una nueva copia o evaluación del producto: utilice esta opción cuando desee instalar un sistema nuevo (la llave a instalar no debe estar conectada) o evaluar esta versión antes de actualizarla.

Actualizar el producto seleccionado a continuación: utilice esta opción para actualizar su sistema con la nueva versión del producto.

Conversión de bases de datos

Al actualizar una versión anterior del producto, el proceso de configuración del sistema inicia la conversión de las bases de datos a la nueva versión.

El proceso migra la base de datos "Diccionario" que contiene la configuración del sistema, para luego

iniciar el proceso de conversión de empresas.

El proceso de conversión de empresas se realiza con un asistente, éste le permitirá seleccionar las empresas a convertir durante la actualización.

Tenga en cuenta que aquellas empresas no convertidas quedarán inhabilitadas. Para ser utilizadas nuevamente deben ser convertidas desde el "Administrador de empresas" del sistema. Para obtener más información sobre la conversión de empresas, consulte la guía del usuario, página 73.

Reparación del producto

Este proceso permite reconstruir la instalación original, ya que reemplaza los archivos de sistema copiados en la instalación por los archivos originales, sin modificar los datos generados por el sistema.

Para reparar el producto, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de Inicio de **Ms Windows**, seleccione la opción Configuración, y haga clic en Panel de Control.
2. Haga clic en Agregar o quitar programas.
3. Seleccione el producto deseado (identificado con el número de llave del sistema). Desde el asistente de mantenimiento del producto seleccione la opción 'Reparar', tenga en cuenta que el sistema solicitará el archivo licencia del producto.
4. Tras ingresar la licencia del producto, se reemplazarán los archivos del sistema por los que se encuentran en el disco de instalación. Terminado este proceso, es posible que deba reiniciar el equipo.

Eliminación del producto

El proceso de desinstalación del sistema elimina todos los archivos y carpetas copiados por el programa de instalación, pero no elimina archivos de datos.

Tenga en cuenta:

Los archivos modificados por otros programas o copiados en forma manual al directorio de instalación del producto pueden ser ignorados por el proceso.

No se elimina la información y configuración realizada en el servidor **Microsoft SQL Server**.

No se eliminan las copias de seguridad de las bases de datos.

Para quitar el producto, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón de Inicio de **Ms Windows**, seleccione la opción Configuración, y haga clic en Panel de Control.
2. Haga clic en Agregar o quitar programas.
3. Seleccione el producto que desea quitar (identificado con el número de llave del sistema). Desde el asistente de mantenimiento del producto, seleccione la opción Eliminar.
4. Tras confirmar que desea quitar el producto, el programa de desinstalación elimina los archivos del sistema, pudiendo indicarle que reinicie el equipo.

Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad indicadas en la guía de instalación son a fines de un correcto funcionamiento del producto. Si tiene dudas sobre los aspectos de seguridad, consulte con el personal encargado de la administración de sus sistemas.

Recuerde mantener sus datos resguardados, realice copias de seguridad periódicas para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.

Generalidades

Características de cada sistema

Tango Gestión constituye un concepto en software de gestión. Es la solución para su empresa, estudio contable o comercio.

▼ Tango Punto de Venta

Tango Punto de Venta está especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas, por su agilidad y funciones de facturación rápida.

Este producto ha sido desarrollado específicamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.

Usted puede conectarlo con distintos periféricos, como lectoras de tarjetas de crédito, códigos de barras, cheques, visores y cajón de dinero.

▼ Tango Estudios Contables

Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automática con el sistema **Tango Gestión** de su empresa cliente. Así, podrá incorporar a su módulo **Liquidador de I.V.A.**, todos los comprobantes generados en los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**) de un **Tango Gestión** y de un **Tango Punto de Venta**.

Podrá enviar asientos desde los módulos **Liquidador de I.V.A.** y **Sueldos** al módulo contable.

También es posible importar a su módulo **Contabilidad**, los asientos generados por los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**).

A su vez, el módulo **Estados Contables** recibirá la información de **Tango Contabilidad** o de **Tango Astor Contabilidad**, para su exposición.

▼ Tango Restô

Tango Restô es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logísticas y administrativas de restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.

Ha sido diseñado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administración simple hasta una gran cadena, lo que le permite acompañarlo en el crecimiento de su negocio.

▼ Tango Astor

A partir de la versión **8.00.000** usted también puede utilizar los módulos **Tango Astor**.

Los módulos **Tango Astor** ofrecen no sólo una renovada interfaz de usuario sino además amplía la funcionalidad del sistema, ya que no sólo permite su operación a través de Intranet sino que además posibilita el acceso de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexión Internet.

Tango Astor incluye las siguientes soluciones:

El módulo **Sueldos** para la liquidación de haberes

El módulo **Control de personal** para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de fichadas.

El módulo **Tango Astor Contabilidad** para cubrir los requerimientos en materia de registración contable.


El módulo **Activo Fijo** para llevar a cabo la administración y el control de los bienes que forman parte del activo de la empresa.

El módulo **Tesorería** para la administración de caja, bancos, tarjetas y facturas de crédito.

Tango Astor cuenta, además, con un [Administrador General del sistema](#) con una amplia funcionalidad.

Integración

A continuación, detallamos cómo se compone e integra cada uno de los sistemas Tango.




Tango Gestión incluye los módulos **Ventas** (opcionalmente con **Cotizaciones**), **Stock**, **Compras** (opcionalmente con **Importaciones**) o **Proveedores**, **Tesorería**, **Cash Flow**, **Contabilidad**, **Sueldos**, **Control de Horarios**, **Central**, **I.V.A. + Ingresos Brutos**, **Estados Contables**; y además, el **Tablero de**

Control, el Automatizador de Tareas y el Automatizador de Reportes.

El sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que los asientos fueron registrados en **Contabilidad** es posible enviar la información a **Estados Contables** para la emisión de los balances.


Tango Punto de Venta incluye los módulos **Ventas Punto de Venta, Stock Punto de Venta, Proveedores y Tesorería.**

El módulo **Ventas Punto de Venta** se integra con el módulo **Stock Punto de Venta**, actualizándolo en forma automática y transparente. En tanto que toda factura al contado de clientes o proveedores, cobranza, pago y cancelación de documentos genera, automáticamente, el movimiento de valores en el módulo **Tesorería**.




Tango Estudios Contables incluye los módulos **Contabilidad, Sueldos, I.V.A. + Ingresos Brutos y Estados Contables;** y además, el **Tablero de Control.**

Desde su sistema **Tango Estudios Contables**, usted puede integrarse en forma automática con un sistema **Tango Gestión** o con un sistema **Tango Punto de Venta**.



Restô incluye los módulos **Ventas Restô y Stock Restô.** Además, el sistema se integra con los módulos **Contabilidad, Liquidador de I.V.A. e Ingresos Brutos, Tesorería, Central;** y con las herramientas de **Tablero de Control, Automatizador de Tareas y Automatizador de Reportes.**

Por otra parte, **Tango Restô** se integra con **Tango Gestión, Tango Estudios Contables** y con otro **Restô**, para lograr la administración completa de su negocio.



En todos los sistemas **Tango**, los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez.

Tango LIVE

Tango Live es la herramienta disponible en todos los productos Tango, que le permite consultar información obtenida en diferentes módulos de su sistema de una manera flexible, rápida y fácil.

Diseñada como complemento de los informes de determinados módulos del sistema, se compone de un conjunto de consultas que pueden adaptarse a las necesidades de cada usuario. Es posible aplicar varios filtros simultáneos; ordenar y agrupar la información con sólo arrastrar y soltar (drag & drop) y navegar por los reportes, accediendo a los diferentes niveles de detalle de la información.

Mediante esta herramienta, usted accede a consultas predefinidas y también, tiene la posibilidad de definir sus propias consultas y guardarlas en la carpeta *Mis Consultas* o armar consultas externas (consultas SQL a cualquier base de datos externa).

Los reportes de **Tango Live** se alimentan de los mismos archivos que utilizan los informes de su sistema **Tango**. La información a la que usted accede está actualizada al momento de ejecución y simplemente, haciendo clic en el botón "Actualizar", refresca los datos en pantalla sin necesidad de volver a ejecutar el reporte. **Tango Live** aplica la funcionalidad de roles, usuarios y permisos, de igual forma que su sistema **Tango**. Por tal motivo, es necesario definir estos datos desde el administrador general de su sistema, antes de comenzar a operar esta herramienta.

Esta herramienta estará presente en el menú principal de su sistema si tiene instalado alguno de los siguientes módulos: **Ventas** (opcionalmente con **Cotizaciones**) o bien, **Ventas Punto de Venta**; **Compras** (opcionalmente con **Importaciones**) o **Proveedores**; **Stock** o **Stock Punto de Venta**; **Central** y/o **Tesorería**.

Para acceder a **Tango Live**, elija una de las siguientes alternativas:

Haga clic en el botón correspondiente en la barra de herramientas del menú principal de su sistema.

Elija la opción **Tango Live** en la carpeta de instalación de **Tango** (*Inicio | Programas | Tango*).

Elija la opción **Tango Live**, al hacer clic en el botón derecho del mouse, posicionado sobre el controlador del sistema.

Tango LIVE WEB

Gracias al módulo Tango Live Web, usted podrá consultar desde un navegador de Internet toda la información disponible en Tango Live.

A diferencia de **Tango Live**, **Tango Live Web** se comercializa en forma separada.

Recuerde que **Tango Live** es una herramienta interactiva, que brinda la posibilidad de efectuar consultas en forma ágil y rápida y a la que usted puede acceder en su sistema **Tango** desde la versión **8.70.00**.

Tango Live Web no requiere instalación en las estaciones de trabajo, ya que se utilizan los navegadores de Internet.

Al igual que en **Tango Live**, pero desde un navegador, usted ingresa su *usuario* y *contraseña*, selecciona una empresa entre las que tiene acceso y ejecuta aquellas consultas sobre las que tiene permiso.

Protección

Tango está protegido contra la copia ilegal. La protección se instrumenta por medio de una llave electrónica.

Esta llave debe instalarse en el puerto paralelo de impresión de cualquiera de las computadoras que vayan a conectarse a **Tango**.

Una vez colocada la llave, requiere no ser extraída, aunque sí puede cambiarse de computadora mientras no esté abierto el sistema. En el caso de cambiar la llave de máquina, será necesario volver a instalar el sistema en la nueva computadora.

La *llave electrónica* permite ejecutar 1 (uno) sistema **Tango** o cualquiera de sus módulos según las licencias de uso adquiridas, tanto en modo monousuario (una sola PC) como en red, habilitando la cantidad de puestos adquiridos.

La llave va acompañada por un DVD. El DVD está preparado para funcionar únicamente con la llave adquirida.

La protección de **Tango** utiliza TCP, puerto 2002, que permite la comunicación entre computadoras en forma directa, rápida y segura.

La computadora que tiene conectada la llave electrónica se llama *servidor de accesos* y debe estar encendida siempre.

Desde el **administrador general** se realiza la definición de *usuarios*, *roles*, *empresas* y *accesos*, para determinar a qué empresas y qué procesos de **Tango** accederá cada usuario.

Actualización de módulos y versiones

▼ Particionar un sistema monousuario

Si usted desea "particionar" el sistema en dos computadoras, debe adquirir los módulos por separado. Cada módulo que se adquiere por separado viene provisto de su llave electrónica.

▼ Unir módulos

Si usted ya es usuario de algún módulo (por ejemplo: **Sueldos**) y desea adquirir otro módulo (por ejemplo: **Control de Personal**) e instalar ambos módulos en forma conjunta y en un solo equipo, deberá solicitar a **Axoft Argentina S.A.** o a su proveedor, un nuevo instalador, que será preparado para funcionar adecuadamente con los módulos que usted dispone. Por ejemplo, el nuevo instalador habilitará su llave para funcionar con **Sueldos** y **Control de Personal** en forma conjunta y en un mismo equipo.

Para más información, comuníquese con el departamento de Servicio Técnico.

▼ Actualizar versiones y/o ampliar el sistema

Usted puede ampliar su sistema, agregando módulos (por ejemplo, agregar **Sueldos** o

Contabilidad), nuevos sistemas o nuevos puestos de trabajo de una red (por ejemplo, llevar la red de 2 a 5 puestos).

En todos los casos antes mencionados, deberá comunicar a **Axoft Argentina S.A.** o a su proveedor de **Tango**, el número de su *llave electrónica*. Así, usted recibirá un DVD con los ejecutables que correspondan al sistema actualizado y/o adquirido.

Servicios al Cliente de Axoft Argentina S.A.

Líneas rotativas de atención telefónica

(011) 5256-2919, en el horario de 9:30 a 18:30 hs.

Fax

(011) 4816-2394, durante las 24 horas del día.

Dirigido a SOPORTE

Asistencia a través de Internet

<http://www.axoft.com>

E-mail

servicios@axoft.com

¡Tenga a mano el número de su llave electrónica!

Si el sistema presenta un mensaje de error en pantalla, registre las palabras exactas del mensaje, y especifique el proceso que se estaba ejecutando.

Es sumamente importante, en todos los casos, contar con todos los datos detallados en el momento de realizar la consulta, para que ésta sea respondida en forma rápida y ágil.

Dominio del Servicio a Clientes

El Servicio Técnico se brinda en forma telefónica, y es gratuito durante la vigencia de la garantía del software adquirido (ver contrato de licencia de software, en el sobre que contiene los discos originales del sistema).

Para poder acceder a este servicio, debe enviar previamente la **Registración de Garantía** que se entrega con cada producto **Tango**.



Es requisito que tenga instalada la última versión del sistema para acceder al servicio de soporte a usuarios.

1. El alcance de las respuestas a nuestros clientes está estrictamente limitado a preguntas específicas sobre los sistemas **Tango** que **Axoft Argentina S.A.** comercializa.
2. En lo que respecta a sistemas operativos, informaremos la configuración y drivers requeridos para

que los sistemas **Tango** funcionen óptimamente.

3. Todas las consultas relacionadas con implementación o funcionamiento de los sistemas **Tango** pueden ser atendidas a través de cursos que dicta **Axoft Argentina S.A.** o concertando una cita en nuestras oficinas. **Este tipo de consultas está excluido de los servicios gratuitos de la garantía que brinda Axoft Argentina S.A. en sus productos.**

Servicios que presta el Departamento

Todos los servicios se prestarán siempre y cuando se cumpla con la configuración establecida en el *Dominio del Producto*, el mismo está publicado en el manual impreso de instalación.

▼ Atención telefónica, fax, e-mail

Se responden consultas sobre inconvenientes netamente técnicos en forma gratuita, según lo especificado en los puntos 1 y 2 del [Dominio del Servicio a Clientes](#).

▼ Atención al público

Si su sistema presenta problemas durante la instalación o bien durante su uso, y si se constata que éste se encuentra en garantía, se le reparará o reemplazará por uno nuevo sin cargo alguno. El servicio de reparación o reemplazo de un sistema **Tango** será con cargo si la falla en el software o hardware es resultado de uso incorrecto o defectuoso de los mismos, o accidentes que produzcan un daño físico o lógico del producto. Cabe aclarar que el reemplazo de una llave electrónica exige por parte del cliente la devolución de la llave anterior.

Cuando se efectúan revisiones en los productos **Tango**, se publican en la web de [Axoft Argentina S.A.](#) para que los usuarios la puedan descargar.

▼ Servicios arancelados

Los servicios que se detallan a continuación son arancelados:

Corrección de bases de datos de **Tango** que han sufrido un daño por fallas en el uso del sistema o problemas de hardware.

Conversión de bases de datos desde versiones anteriores.



Los servicios indicados son arancelados y la decisión de prestar el servicio está a cargo de **Axoft Argentina S.A.**

Axoft Argentina S.A. no se hace responsable de cualquier daño en el hardware o software que pudiere sufrir su computadora o sus datos.

Toda verificación del correcto funcionamiento del sistema **Tango** se hace sobre computadoras de **Axoft Argentina S.A.**

En caso que usted desee realizar una instalación y prueba del sistema sobre una PC de su propiedad en nuestras oficinas, el servicio de instalación será con cargo.

Si necesita contratar este servicio, comuníquese previamente con el departamento de Servicios a Clientes.

Controlador del sistema

El controlador del sistema aparece en el área de notificación de la barra de tareas (tray icon) y está representado por el logotipo de Tango .

Este icono aparece en todas las terminales que se conectan a **Tango** e indica que está residente en memoria. Permite acceder a un menú de opciones, haciendo clic sobre él con el botón derecho del mouse.



Este controlador le permite acceder a un conjunto de opciones de menú para realizar las más variadas tareas, que pasamos a explicar.

▼ Nuevo Menú

Utilice esta opción para abrir o ingresar a un nuevo menú de **Tango**.

▼ Tango LIVE

Mediante esta opción, usted ingresa a [Tango Live](#).

Desde esta herramienta, usted tiene acceso a consultas predefinidas (con información obtenida en diferentes módulos de su sistema). También, puede definir sus propias consultas, de acuerdo a las necesidades de su empresa.

Para obtener más información sobre este tema, ejecute la ayuda **Tango Live**.

▼ Administrador

Esta opción le permite acceder al administrador del sistema.

Para más información consulte el ítem [Administrador del sistema](#).

▼ Cerrar todo

Mediante esta opción es posible forzar el cierre de todas las ventanas de **Tango** de su terminal.

Funciones Avanzadas

▼ Restablecer conexión con el servidor

En el caso de detectar que el servidor con el que estaba trabajando fue dado de baja (ya sea porque se lo reinició, se desconectó de la red, etc.), cuando tenga la seguridad que el servidor fue puesto nuevamente en servicio, invoque esta opción para que la estación de trabajo reestablezca la conexión manteniendo todos los servicios que estaban abiertos, por ello no es necesario que cierre las aplicaciones abiertas.

En caso de realizar esta acción y aún así no poder trabajar normalmente, debe reiniciar el sistema.

▼ Actualizar información del sistema

Actualiza en la estación de trabajo, la información enviada desde el servidor.

Su ejecución puede ser de utilidad luego de efectuar una actualización de versión.

▼ Actualizar instalación local

Le permite mantener actualizada la versión de su sistema, instalada en cada terminal.

Al seleccionar esta opción el sistema verifica si existen actualizaciones en el servidor. En caso afirmativo actualiza el sistema de la estación de trabajo.

▼ Abrir registros de actividad

Utilice esta opción para consultar los archivos (.log) del sistema.

Configuración de la estación de trabajo

Esta opción invoca la configuración de los sistemas instalados en la estación de trabajo, mostrando información descriptiva del estado (llaves habilitadas o deshabilitadas), plataforma **Tango** o **<%ASTOR-ASTORPRO%>**, etc.



La información está organizada en dos solapas: Sistemas instalados y General.

▼ Sistemas instalados

Para cada una de las llaves o sistemas instalados, se exhibe la siguiente información: *Llave* (número de llave instalada), *Descripción* (nombre del producto que corresponde a la llave), *Estado* ('Habilitado' o 'Deshabilitado') y *Plataforma* **Tango** o **Tango Astor**.

Usted puede ordenar la información de esta ventana en forma ascendente o descendente, en base a una determinada columna.

Para habilitar o deshabilitar una llave:

marque o destilde el casillero que se exhibe a su izquierda, en el renglón de la llave a afectar; o bien,

posicione el cursor en el renglón de la llave a afectar, haga clic sobre el botón derecho del mouse y elija la opción 'Habilitar' o 'Deshabilitar', según corresponda.

El estado de la llave cambiará a 'Habilitado' o 'Deshabilitado', según la acción realizada.



El botón "Propiedades" incluye tres solapas: Conexión, Entorno y Configuración Servidor.

▼ Solapa Conexión del botón Propiedades

Configure la conexión a utilizar para acceder a los componentes funcionales de **Tango**. Estos componentes son invocados para realizar cualquier operatoria del sistema (grabaciones, cálculos, etc.).

Los datos a ingresar en el sector Componentes de datos, son los siguientes:

Servidor: ingrese el nombre o dirección URL de un servidor de aplicaciones.

Tipo de conexión: Pudiendo ser 'SOCKET Connection', 'DCOM Connection' o 'RDS Connection'. Es muy recomendable que, salvo razones de fuerza mayor, no modifique el valor por defecto (SOCKET Connection). En cualquier caso, para realizar cualquier modificación relacionada con el tipo de conexión, comuníquese con el departamento de Servicio Técnico.

Internet time out: cuando utilice RDS Connection, indique el tiempo de expiración (time out). Este es el tiempo máximo que esperará una estación de trabajo cada respuesta del servidor. Si experimenta problemas de desconexión, incremente este valor para que **Tango** espere un mayor período de tiempo.

Puerto: indique el puerto de conexión.

Utilice el botón "Probar conexiones" para verificar la conexión con los servidores de aplicaciones.

▼ Solapa Entorno del botón Propiedades

El sistema utiliza la información consignada en esta solapa para optimizar el uso de la aplicación.

Indique los datos relativos al entorno de trabajo, el monitoreo de eventos y la performance.

Directorio de sistema: indica el directorio donde se encuentra instalado su sistema.

Directorio de trabajo: ingrese el directorio a utilizar para el almacenamiento temporal de información del sistema.

Disparar el controlador de aplicaciones en Inicio (Startup): seleccione esta opción para crear un acceso directo en el Inicio de **Windows**.

Monitoreo de eventos: Para definir si se guarda o no la información referida a *Eventos lógicos*, *Eventos de seguridad* o *Eventos técnicos*.

Comprimir comunicaciones con el servidor: tilde o active esta opción para mejorar la performance.

▼ Solapa Configuración Servidor del botón Propiedades

Puerto: indique el puerto para la configuración del servidor.

▼ General

Complete en esta solapa los siguientes datos:

Grabar registro de actividades: tilde esta opción para grabar un registro de auditoría, que registre la actividad del servidor y sus comunicaciones con las terminales.



Si tilda esta opción, se grabará el archivo *log.txt* en el directorio de instalación del servidor de **Tango**.

Tamaño máximo del archivo de registro: es posible configurar el tamaño máximo (en Kbytes) del archivo de registro de actividades. Por defecto, se propone 1024 Kb.

Recibir anuncios de Axoft: marque esta opción para recibir información comercial desde **Axoft Argentina S.A.** a través de Internet. Los anuncios recibidos serán mostrados en una ventana especial, en el sector inferior derecho de su pantalla.



Tenga en cuenta que sólo es necesario que *una terminal* (cualquiera) tenga acceso a Internet.

Verificar nuevos mensajes cada #### días: configure cada cuánto tiempo se debe verificar si existen nuevos anuncios.

Iniciar y salir del sistema

Para iniciar Tango desde cualquier estación de trabajo (Cliente), debe estar encendida la computadora que actúa de servidor y además, la plataforma o servicio debe estar activo.

Ante el encendido de una terminal, se ejecuta automáticamente el controlador del sistema, y queda residente.

Podrá observar que, en el área de notificación de la barra de tareas, aparece el logotipo de **Tango** indicando esta situación.

Para más información, consulte en el capítulo referido al [Controlador del sistema](#).



Tenga en cuenta que en un sistema monousuario, la misma computadora actúa de cliente y servidor.

▼ Iniciar Tango

Una vez encendido el servidor, elija cualquiera de estos procedimientos para iniciar **Tango**:

Haga doble clic sobre el icono que se encuentra en el extremo derecho de la barra de tareas, representando al *controlador del sistema* .

Seleccione en la barra de tareas: Menú de Inicio | Programas | Tango.

Al iniciar su sistema, se exhibe la *ventana de bienvenida* que incluye los pasos explicados a continuación.

▼ Paso 1: Protección legal del software

En primer lugar, se presenta la ventana de inicio del sistema.

A continuación, se exhibe información del copyright y protección legal del software.

▼ Paso 2: Usuario

Ingrese el *nombre de usuario*. El sistema propone por defecto el último nombre ingresado.

Ingrese luego, la *contraseña de acceso*, si el usuario así lo requiere.

Existe un nombre de usuario por defecto, es el de SUPERVISOR. Este es el nombre que usted utilizará para ingresar por primera vez, y tener acceso total a todas las opciones de menú de todos los módulos.

Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada una contraseña de acceso, una vez que usted haya agregado los usuarios y configurado la protección del sistema, recomendamos que defina una contraseña al usuario SUPERVISOR para evitar que cualquier operador ingrese por este medio a todas las opciones de menú.

Para más información, consulte en el capítulo Administrador del sistema, el ítem [Usuarios](#).



Para más información sobre cómo cambiar la contraseña, consulte en el capítulo Menú principal, el ítem Cambio de contraseña.

▼ Paso 3: Empresa

En este paso, seleccione la *empresa* con la que va a trabajar.

A cada empresa le corresponde una base de datos ubicada en el servidor.

Una vez que se encuentre trabajando con **Tango** en una determinada empresa, es posible cambiarla desde el menú principal desde la opción Archivos | Cambiar empresa.



Para más información sobre cómo abrir una nueva empresa, consulte en el capítulo Administrador del sistema, el ítem [Crear nueva empresa](#).

▼ Salir de Tango

Existen distintas maneras de salir de **Tango**:

Seleccione en el menú principal, Archivo | Salir.

Haga clic sobre el botón  de la ventana de menú principal.

Si tiene el menú principal en pantalla, presione **<Ctrl + X>**, **<Esc>** o **<Alt + F4>**.

Seleccionando "Salir" desde el [Controlador del sistema](#).

Cómo trabajar con los módulos

Formas de actualizar la información

En términos generales, desde el menú Archivos de los módulos de su sistema Tango usted tiene dos opciones: 'Actualizaciones' y 'Altas y Consultas'.

La finalidad de estas opciones es poder asignar a cada una de ellas, accesos diferentes. En la versión multiusuario, el proceso de 'Actualización' es exclusivo, mientras que el proceso 'Alta y Consulta' puede ser compartido.

Usted podrá acceder, desde estos procesos, a cada uno de los formularios y ABM's necesarios para realizar la parametrización del sistema.



Denominamos ABM's a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificación de registros. En general, se encuentran ubicados bajo la opción *Archivos* en la lista de procesos.

▼ Actualizaciones

Esta opción permite realizar altas, bajas, modificaciones y consultas de los archivos maestros comprendidos en el submenú.

▼ Altas y Consultas

Mediante esta opción, es posible realizar únicamente, altas y consultas de los archivos maestros comprendidos en el submenú.

▼ Comandos para los procesos de actualización

Cada proceso de **Tango** (en cada una de sus variantes: **Gestión, Punto de Venta, Estudios Contables y Restô**) dispone de un menú de comandos y de una barra de herramientas.


Para más información sobre la selección de comandos en los procesos, consulte el ítem Seleccionar comandos dentro de los procesos.

Barra de herramientas en los módulos

Esta barra contiene botones que realizan las mismas operaciones que los comandos de menú, y además, botones para herramientas especiales según el proceso.

La barra de herramientas está disponible en todos los procesos, aunque algunos de sus botones o su entorno gráfico pueda ser ligeramente distinto.

En general, la barra de herramientas estándar para los procesos de actualización de Archivos incluye las siguientes funciones:



Comando	Descripción	Método Abreviado
Aceptar	Confirma la edición y graba.	<F10>
Cancelar	Cancela el paso en ejecución y remite el sistema al estado anterior.	<Esc>
Agregar	Agrega un registro al archivo.	<Ins>
Eliminar	Elimina el registro activo. Por razones de consistencia, sólo podrá eliminar registros si las validaciones del sistema lo permiten.	<Ctrl + Del> <Ctrl + Supr>
Copiar / Duplicar	Genera un registro que es copia del registro activo. En numerosas ocasiones, dos registros tienen una gran cantidad de datos en común, en consecuencia, puede ahorrar tiempo si copia el registro y luego modifica sólo aquellos campos que son diferentes al primero.	<Ctrl + Ins>
Modificar	Edita el registro activo para modificar sus datos.	<Shift + Ins>
Primero	Accede al primer registro del archivo.	<Home> <Inicio>
Anterior	Accede al registro que precede al registro en pantalla.	<PgUp> <RePág>
Siguiente	Accede al registro posterior al que se muestra en pantalla.	<PgDn> <AvPág>
Último	Accede al último registro del archivo.	<End> <Fin>
Buscar	Obtiene un registro determinado a través de la ventana <i>Buscar</i> , haciendo uso de una o más claves de ordenamiento. Para más información sobre cómo operar en las búsquedas, consulte en este capítulo, el ítem Consultas y búsquedas .	<Ctrl + B>
Listar	Lista un grupo de registros o todos.	
Ayuda	Invoca la ayuda del proceso en ejecución.	<F1>

Además, en algunos procesos se encuentran habilitados los siguientes botones especiales:

Comando	Descripción
Datos adjuntos	Abre una ventana para adjuntar archivos al registro activo. Más información...
Opciones de listar	Algunos informes tienen opciones de listado. Haga clic sobre la flecha ubicada a la derecha de este botón para desplegar las opciones del listado.
Opciones del proceso	Algunos procesos incluyen, además de listar, la posibilidad de grabar archivos. Haga clic sobre la flecha ubicada a la derecha de este botón para ver los archivos a grabar.
Conectividad con Ms Office	Tango se conecta con Microsoft Office y permite combinar correspondencia y sincronizar contactos.
Funciones disponibles	Algunos procesos permiten utilizar teclas de función para utilidades especiales. Haga clic en este botón para ver las funciones disponibles para el proceso.
Carga diferida	Mediante este comando podrá manipular información sin salvarlos en la base de datos y grabándolos temporalmente en disco. Más información...
Aplicar filtro	Para filtrar los registros que cumplen con determinadas condiciones. Acceda desde la barra de menú pulsando las teclas <Ctrl + F> . Más información...
Cambiar vista	Desde esta opción usted podrá cambiar la forma de visualizar los datos. Más información...
Ordenar por...	Mediante este comando podrá definir un ordenamiento para navegar entre los registros. Más información...
Invocar procesos	Listado de otros procesos vinculados al que está utilizando. Más información...

Para más información sobre los comandos, consulte el ítem 'Comandos para los procesos de actualización', dentro del tópico [Formas de actualizar la información](#).

Herramientas comunes entre procesos

Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al registro activo (artículos, clientes, proveedores, legajos).

La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Cuando selecciona 'Datos Adjuntos', se abre un panel a la derecha de su pantalla, que muestra los archivos y fotos asociados al registro actual.

Para ver los comandos disponibles, haga clic con el botón derecho del mouse sobre este panel.

▼ Foto
<p>Cargar Nueva Foto</p> <p>Este comando le permite asociar una imagen al registro activo. Debe respetar el formato BMP o JPG.</p>
<p>Abrir Foto</p>

Ejecute este comando para abrir la foto, utilizando la aplicación asociada a archivos BMP o JPG. Es equivalente a hacer doble clic sobre la foto.

Ajuste Automático de Foto

Si selecciona esta opción, el tamaño de la foto se ajustará automáticamente al tamaño de la ventana de datos adjuntos. De lo contrario, observará la imagen con su tamaño real.

Actualizar Foto

Utilice este comando para releer la foto desde el archivo. Puede ser necesario ejecutarlo cuando modifique la foto mediante el comando *Abrir Foto* o mediante alguna aplicación externa mientras se está consultando la foto.

Borrar Foto Asociada

Borra la foto asociada. No la elimina físicamente, sino que se borra la relación foto - registro.

▼ Archivo

Cargar Archivo Adjunto

Asocia un archivo al registro activo. **Tango** le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario, mostrará el icono que representa al archivo.



Para el resto de los comandos, valen las mismas aclaraciones que las mencionadas para **Foto**.

▼ Adjuntado

Active este parámetro para que la ventana de *Datos Adjuntos* se una a la ventana del registro activo. Cualquier desplazamiento en la ventana del registro activo provocará un desplazamiento en la ventana de *Datos Adjuntos*.

Carga diferida

Es un mecanismo que permite manipular los datos del sistema sin grabarlos en la base de datos. Es posible insertar, modificar y eliminar registros, grabándolos temporalmente en disco.

Una vez deshabilitada la carga diferida, haciendo clic nuevamente sobre el icono, todas las modificaciones realizadas previamente se graban en la base de datos en forma definitiva.

Esta modalidad es de utilidad cuando se ingresa una gran cantidad de datos (ya que la grabación en disco se hace en forma local; y por lo tanto, se optimiza la gestión de recursos acelerando los tiempos de trabajo) o bien, cuando no se tiene acceso a la base de datos.

Acceda a esta opción desde el menú, seleccionando Edición y luego Carga diferida, o pulsando las teclas **<Ctrl + D>**.

Esta funcionalidad está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos, Control de personal, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales, Tesorería o Activo Fijo**).

Recuperación de datos ante caídas

Cuando el sistema se encuentra en modo carga diferida y se produce un eventual corte de energía eléctrica, es posible volver al estado anterior a la caída, a través de la recuperación de datos.

Simplemente, reinicie el proceso en el que estaba trabajando; el sistema indica que se encuentra en modo recuperación, y la información leída de la base de datos se actualiza con todas las modificaciones correspondientes, realizadas hasta el momento previo a la caída (que están grabadas en su disco local).

Aplicar filtro

Filtre los registros que cumplen determinadas condiciones. Utilice para ello, un filtro existente o defina uno nuevo.

Esta opción está disponible sólo en los ABM's y demás procesos que posean navegador de registros. Esta funcionalidad está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos, Control de personal, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales, Tesorería** o **Activo Fijo**).

Para utilizar un filtro existente, simplemente utilice la lista de valores desplegable del icono Aplicar filtro. Para definir un filtro nuevo, trabaje con la Herramienta de consulta, a la que accede con sólo clicar sobre el icono Aplicar filtro.

Una vez definida la consulta, opte por alguno de los siguientes criterios:

Cliquee sobre alguno de los registros de la grilla de resultados para trabajar con ese registro en particular.

Cliquee sobre el icono Filtrar para trabajar con todos los registros de la grilla de resultados.

Si lo prefiere, guarde la consulta definida para utilizarla en futuras ocasiones con sólo clicar sobre el icono Guardar de la [Herramienta de consulta](#).

Para trabajar nuevamente con todos los registros del ABM, cliquee otra vez el icono Filtrar.

Cambiar vista

Utilice esta opción para cambiar la forma de visualizar los datos.

Esta funcionalidad está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos, Control de personal, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales, Tesorería** o **Activo Fijo**).

Las opciones posibles son:

Modo formulario: se muestran en un formulario, los datos de un único registro, en forma individual. Los datos son modificables.

Modo grilla: se visualiza una página completa de datos (uno o más registros) por pantalla.

La información se presenta a través de una grilla, donde las columnas representan los campos de los registros y las filas, los registros individuales. Los datos son de tipo sólo lectura.

Esta opción le permite realizar una navegación de registros más ágil.

Para más información sobre el concepto de *página*, consulte en este capítulo, el ítem Paginado de datos.

Acceda a esta opción desde el menú, haciendo clic en *Ver* y luego seleccione *Vista*, o bien, pulse las teclas **<Ctrl + M>**. Esta opción está disponible sólo en los ABM's.

Ordenar por

Indique el ordenamiento a utilizar para navegar entre los registros del ABM.

Seleccione los campos a utilizar y a continuación, indique para cada uno de ellos, el criterio de ordenamiento a aplicar (ascendente o descendente).



Tenga en cuenta que este ordenamiento es temporal y por lo tanto, no será aplicado la próxima vez que ingrese al ABM.

Esta funcionalidad está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos, Control de personal, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales, Tesorería o Activo Fijo**).

Para definir el criterio de ordenamiento, utilice la opción *Ver | Ordenar* o bien, pulse las teclas **<Ctrl + O>**. Esta opción está disponible sólo en los ABM's.

Invocar procesos

En esta opción usted encuentra una lista de accesos directos a otros procesos del sistema, vinculados al proceso que está utilizando.

De esta forma agiliza su trabajo, al no utilizar el menú principal del sistema para acceder a un proceso relacionado.

Esta funcionalidad está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos, Control de personal, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales, Tesorería o Activo Fijo**).

Por ejemplo, si está ingresando un legajo de un empleado, ingrese los hijos utilizando el ABM de familiares desde el menú Invocar procesos.

Tenga en cuenta que bajo este icono también se encuentran opciones de utilidad para el proceso en uso.

Por ejemplo, en el proceso *Legajos* existe la opción 'Datos adjuntos' que vincula archivos externos al legajo con el que esté trabajando.



También es posible ejecutar esta opción desde el menú *Opciones*.

Enviar a

Utilice esta opción para enviar a Ms Excel, Ms Word o Ms Outlook los datos del registro con el que está trabajando.

▼ Exportación a Excel

Exporte los datos de la página actual (uno o más registros) a **Microsoft Excel**. Para más información sobre el concepto de página, consulte en este capítulo, el ítem Paginado de datos.

Esta opción sólo está disponible en modo grilla.



Acceda a esta opción desde el menú, haciendo clic en *Archivo* y luego, seleccione *Enviar a | Microsoft Excel*.

▼ Exportación a Word

Exporte los datos del registro actual a **Microsoft Word**.

Esta opción sólo está disponible en modo formulario.



También es posible acceder a esta opción desde el menú, eligiendo *Archivo | Enviar a | Microsoft Word*.

▼ Exportación a Outlook

Envíe un archivo **Microsoft Word** por correo electrónico, con los datos del registro actual.
Esta opción sólo está disponible en modo formulario.



Acceda a esta opción desde el menú, haciendo clic en *Archivo | Enviar a | Microsoft Outlook*.

Accesos directos

Usted puede acceder en forma rápida a un proceso determinado a través de los accesos directos, que realizan la invocación saltando los pasos de selección en la ventana de bienvenida o en el menú principal.

Accesos directos para invocar procesos

Genere accesos directos para invocar los procesos que utilice con frecuencia. Para ello, haga clic sobre el proceso en el menú, y arrástrelo con el mouse hasta ubicarlo en el panel de Favoritos del menú principal de su sistema o bien, en algún lugar de su escritorio de **Windows**. Luego, suelte el botón del mouse, y habrá creado un acceso directo a ese proceso. Para invocar el proceso, simplemente haga doble clic sobre el icono creado.



Invoque un proceso en forma directa, sin necesidad de buscarlo en el menú principal de **Tango**, haciendo doble clic sobre el icono creado.

Cabe destacar que al acceder de esta manera a un proceso, el sistema asume como usuario y empresa, aquellos que usted tenía seleccionados en el momento de crear el acceso directo. Por lo tanto, recuerde habilitar una contraseña para cada usuario, a fin de evitar que un operador ingrese a un proceso a través de un acceso directo con permisos inadecuados.

Asistente de Exportaciones e Importaciones

Tango cuenta con un asistente que lo guiará, paso por paso, en los procesos de exportación, pasajes, importación y transporte de información entre módulos del sistema Tango.

Para los procesos de *Exportación* y *Pasajes*, se solicitan los siguientes datos:

Destino de exportación: indique el directorio donde se grabarán los datos exportados. Por defecto, se propone la siguiente ruta:

servidor\directorío de instalación\comunes\directorío de la base activa

Ej. Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej

Si desea elegir otro destino, utilice el botón "Examinar".

Archivo de exportación: el nombre del archivo de exportación es propuesto por el sistema pero usted puede modificarlo, no así su extensión (.zip).

Si está ejecutando un Pasaje a Contabilidad y el archivo de exportación ya existe en el directorio de destino, puede optar por sobrescribirlo o bien, agregar información a la ya existente.

La información incluida en el archivo de exportación tiene formato XML.

Ej. Ejemplo: si realiza la Exportación de Clientes desde el módulo **Ventas**, se generará un archivo de exportación con el nombre *ExpGv137.zip*, en el que encontrará información de clientes, agrupaciones de clientes y grupos empresarios grabada en archivos con formato XML.

Envía duplicado por E-mail: si activa este parámetro, es posible enviar vía e-mail, una copia del archivo zip generado.

Protegido con Contraseña: usted puede proteger el archivo de exportación (.zip) con una contraseña. En el caso de activar este parámetro, la contraseña a utilizar será de tipo alfanumérico, con una longitud mínima de 4 caracteres y un máximo de 15. El sistema solicitará la confirmación del ingreso de su contraseña.

Al finalizar el proceso, se exhibe una ventana con información de la exportación o pasaje realizado.

Para los procesos de *Importación* y *Transporte*, se solicitan los siguientes datos:

Origen de la Importación: se propone por defecto, el directorio de la base activa y el nombre del archivo (.zip) a considerar.

Usted puede modificar el nombre y/o la ubicación propuestos. Utilice para ello, el botón "Examinar".

Contraseña: si el archivo a importar fue protegido con una contraseña, automáticamente el sistema solicitará su ingreso.

Tenga en cuenta que el sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña "Ab24" no es igual a la contraseña "AB24".

Al confirmar la importación, se procesará la información de los archivos con formato XML, contenida en el archivo seleccionado como *Origen de la Importación*.

Finalizado el proceso, se exhibe una ventana con información de la importación o transporte realizado.

Ej. Continuando el ejemplo anterior, si realiza la Importación de Clientes desde el módulo Ventas, se propone el archivo *ExpGv137.zip* como origen de la importación.



Tenga en cuenta que los procesos de Transporte eliminan el archivo de origen (.zip), una vez finalizado el proceso.



Para realizar importaciones y exportaciones es necesario tener instalado **Internet Explorer 5.5** (o superior) y **Microsoft Data Access 2.5**.

Destinos de impresión

Los módulos que componen el sistema Tango (ya sea Ventas, Estados Contables, Stock, Compras, etc.) permiten configurar el destino de los reportes obtenidos.

Ingrese el directorio donde se guardará el archivo generado; por defecto, el sistema propone la carpeta *Mis Documentos*.

▼ Pantalla

Bajo esta modalidad, se visualiza el reporte generado en pantalla y puede imprimirlo, si lo desea. Es posible navegar en la página, utilizando las barras de scroll o las teclas de desplazamiento.

Para navegar en el reporte, utilice la opción 'Página' o los botones de navegación:

Primera página: **<Ctrl + P>**

Página anterior: **<Ctrl + A>**

Página siguiente: **<Ctrl + S>**

Ultima página: **<Ctrl + U>**

También, puede dimensionar la visualización, utilizando la opción *Zoom*. El sistema propone por defecto, una lista de las opciones válidas.

Con **Crystal Reports (TM)**, usted obtiene sus informes en un formato más amigable.



Tenga en cuenta que para que la opción *Presentación Preliminar* esté habilitada, deberá tener instalada una impresora **Ms Windows**.

▼ Impresora

La información se envía a la impresora configurada como predeterminada en **Ms Windows**.

▼ WK1

Genera una planilla de cálculo con formato WK1.

▼ Internet

La información se genera con formato HTML.

Esta opción cuenta con un asistente que lo guiará en la configuración del nombre del archivo y el logotipo a incluir al comienzo de la página.

▼ XBase

Genera un archivo con formato DBF.

Es posible consultar el archivo y también, realizar análisis de agrupaciones con los datos obtenidos, según la columna seleccionada.

El archivo generado (TGA#.DBF), puede visualizarlo con cualquier administrador de base de datos; *DBase, FoxPro, etc.*

▼ Grilla

Genera una consulta en pantalla que permite realizar análisis de agrupaciones con los datos obtenidos, según la columna seleccionada. Puede agrupar y ordenar la información en forma dinámica.

▼ Seleccionar

Permite seleccionar el destino del informe, por ejemplo, una impresora distinta de la predeterminada.

▼ Archivo

La información se genera en formato TXT.

▼ XML

Genera un archivo con formato XML.

Usted puede consultar su contenido con **Ms Internet Explorer** o bien, utilizarlo con otras aplicaciones externas.

▼ Menú

Bajo esta modalidad se realiza la publicación del reporte generado en el menú principal y se visualiza desde el navegador.



Recuerde tener seleccionada la opción "Navegador"

▼ Impresora fiscal

Para los procesos Ingresos, Egresos y Transferencias de **Stock**, Ingreso de Comprobantes y Cierre de Caja de **Tesorería**, se habilita la posibilidad de imprimir estos comprobantes por las impresoras fiscales modelos **EPSON** TM-300 - TM-300AF+ - TM-2000AF+ - TM-U950F - TM-T285F - LX-300F - LX-300F+ - FX-880F - TM-2002AF+ - TM-U220A, **HASAR** SMH/P-330F - SMH/P-435F - 614F - 615F - PR4F - 715F - 320F - 321F - 322F - 425F - PL-8F, **NCR** 2008 - 3140, **OLIVETTI** PR4F - 320F - ARJET 20 y **SAMSUNG** SRP-250DF - SRP-270DF.

Para habilitar la impresión de estos comprobantes en la impresora fiscal mencionada, defina su configuración en el proceso Operación del módulo **Ventas**.

▼ Conectividad con Office

Para los destinos **Ms Excel**, **Ms Access** y **Ms Word** es posible grabar el archivo generado. Para ello, ingrese un nombre y la ubicación del archivo.

▼ Ms Outlook

Tango genera la información en un archivo con formato TXT (TAN#.TXT) y lo adjunta a un nuevo mensaje.

Ingrese las direcciones o nombres de destino, el asunto del mensaje y el texto que acompañará al archivo (opcional).

Usted puede enviar automáticamente la información generada o consultarla por pantalla y luego enviarla.

▼ Ms Excel

Esta opción cuenta con un asistente que lo guiará en la elección del libro hacia el que exportará la información.

▼ Ms Access

Esta opción cuenta con un asistente que lo guiará en la elección de la base y la tabla donde exportará la información.

▼ Ms Word

Esta opción cuenta con un asistente que lo guiará en la elección del formato a aplicar: reporte o tabla.



Recomendamos utilizar esta opción con **Ms Office 2000** o **XP**.

Trabajando en los formularios


Al trabajar ingresando o editando datos en los distintos ABM's, encontrará elementos comunes que lo pueden ayudar en la tarea que necesite realizar.



En general, estas funcionalidades están presentes en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos**, **Control de personal**, **Tango Astor Contabilidad**, **Procesos generales**, **Tesorería** o **Activo Fijo**).

▼ Lista de valores desplegables

Todas las listas de valores desplegables asociadas a ABM's (por ejemplo: legajos, países, provincias, etc.) son denominadas *lookup*.



Este tipo de listas posee funcionalidad adicional con sólo clicar el botón derecho de su mouse:

Ordenamiento: permite seleccionar el campo por el que se ordenará la lista de valores (por ejemplo: código, descripción).

Formulario asociado: ejecuta el ABM relacionado a la lista de valores desplegables. De esta forma, es posible ingresar nuevos ítems, sin salir del proceso actual.

Actualizar: actualiza la información contenida en el caché del disco con los datos actuales de la base de datos.

A su vez, es posible utilizar la búsqueda incremental para buscar un ítem de la lista de valores desplegables a medida que ingresa los caracteres, facilitando la selección del elemento requerido.



Tenga en cuenta que la lista de valores desplegables tipo *lookup* trabaja con información almacenada en el disco rígido local (caché), por lo que puede ocurrir que esa información no esté actualizada. Para actualizarla, cliquee el botón derecho de su mouse y seleccione la opción *Actualizar*.



Los *caché* aceleran los tiempos de trabajo en conexiones Internet.

▼ Campos de tipo fecha / hora

El sistema cuenta con herramientas (calendario y reloj) que le ayudan a ingresar los datos tipo fecha, hora o fecha/hora.

Para utilizarlas, simplemente cliquee en el botón "..." (tres puntos), que se encuentra a la derecha del campo de edición.

▼ Campos de tipo importe

Es posible usar la calculadora durante el ingreso de datos numéricos. Para ello, simplemente cliquee en el botón "..." (tres puntos), que se encuentra a la derecha del campo de edición.

▼ Control de secuencia de ingreso

Cuando se ejecuta un proceso que requiere datos de otras tablas en forma obligatoria y éstas se hallan sin registros, el sistema exhibe una ventana con el detalle de datos faltantes.



Para ingresar la información requerida, ejecute cada uno de los procesos, con un simple doble clic

sobre cada uno de ellos.

A medida que complete la carga de los datos necesarios, el sistema actualiza la lista, marcando con "OK" cada proceso.

La opción "Reintentar" ejecuta nuevamente el proceso original.

▼ Paginado de datos

Es el mecanismo que utilizan los ABM's de los módulos **Tango Astor Sueldos, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales y Control de personal** para obtener información de la base de datos en forma gradual, a efectos de evitar la sobrecarga innecesaria del formulario cliente y de la red.

El tamaño de la página (la cantidad de registros) varía según la cantidad de información que involucre el proceso.

A medida que el usuario navega por los registros, el paginado administra el tráfico de información entre la base de datos y la máquina del usuario en cuestión.

Asistente de Formularios

El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas, remitos, notas de crédito, notas de débito, pedidos, recibos de cobranzas, órdenes de pago, comprobantes de movimientos de Stock, recibos de sueldos, etc.) es totalmente configurable por usted.

No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

A los diseños de los formularios que utiliza el sistema se les asigna un nombre identificador. En algunos casos, las 3 primeras letras del nombre indican el módulo al que corresponde ese formulario.

Ej. Ejemplo: *STAINGEG.TYP*

donde **STA** indica que corresponde al módulo **Stock**.

donde **INGEG** indica el nombre del modelo de impresión.

Las opciones *Crear Empresa* y *Copiar Empresa* del administrador general, copian los formularios a la empresa seleccionada en cada opción. De esta manera, cada empresa tiene su propio grupo de formularios.

▼ Exportación e Importación de TYPs

Este asistente lo ayudará a exportar o importar los archivos TYPs, para que luego usted pueda editarlos y modificarlos fuera del sistema.

Llame al asistente a través del botón "Importar / Exportar TYP" de la opción Formularios en cada uno de los módulos.

En este último caso, haga clic en el botón derecho del mouse sobre el nombre de una empresa y seleccione la opción 'Exportación e Importación de TYPs'.

En el sector izquierdo, se exhibe la lista de formularios disponibles.

Posiciónese sobre el formulario con el que desea trabajar.

Seleccione la opción a realizar:

Importación (hacia **Tango** Cliente / Servidor)

Exportación (desde **Tango** Cliente / Servidor)

Indique el Origen (de la importación) o Destino (en el caso de la exportación). Por defecto, se propone el directorio de la empresa. Utilice el botón "Examinar" para aceptar o cambiar la ubicación del archivo.

Haga clic en Vista Preliminar para exhibir el formulario seleccionado.

Para abandonar el asistente, haga clic en el botón "Terminar".

Seleccionador de legajos

Esta herramienta le permite obtener un conjunto de legajos a procesar.

Está disponible en aquellos procesos **Tango Astor** donde es necesario seleccionar legajos.

Determine el tipo de selección a realizar sobre la totalidad de los legajos, entre las siguientes opciones: 'Legajo', 'Condición', 'Departamento' y 'Agrupación auxiliar'.



Utilice la opción *Todos* para seleccionar, en un sólo paso, todos los legajos. Esta es la opción por defecto del seleccionador.

▼ Seleccionador de legajos de Control de personal

Está disponible cada vez que necesite seleccionar un conjunto de empleados de *Control de personal*.

Se agregan las siguientes opciones: *Modelo de integración* y *Horario habitual*.

▼ Seleccionador de legajos de Sueldos

Está disponible cada vez que deba seleccionar un conjunto de empleados de **Tango Astor Sueldos**.

Se agregan las siguientes opciones: 'Convenio', 'Categoría', 'Grupo jerárquico', 'Lugar de trabajo', 'Forma de pago', 'Contratación' y 'Confidencialidad'.

▼ Formas de uso

El seleccionador está dividido en tres sectores: *Tipo de selección*, *Valores posibles* y *Condiciones*.

▼ Tipo de selección

Indique el criterio de selección a utilizar, por ejemplo, seleccione legajos por su convenio, departamento, lugar de trabajo, etc.

Utilice la opción 'Todos' para seleccionar, en un sólo paso, todos los legajos.

Una vez ingresado el tipo de selección, indique los valores que formarán parte de las condiciones.

▼ Valores posibles

Arrastre y suelte los valores seleccionados a la zona de condiciones.

Es posible incluir uno o más valores de un tipo de selección o incluso utilizar distintos valores de diferentes tipos de selección.

▼ Actualizar información

Refresque la información del sistema utilizando *Actualizar* sobre alguna de las opciones, o bien, *Actualizar todos* los tipos de selección, o pulse las teclas **<Ctrl + F5>**.

▼ Buscar valor

Pulse *Buscar* (dentro del sector de tipo de selección) para ubicar fácilmente registros en la zona de Valores posibles.



Pulse el botón derecho del mouse para cambiar el criterio de búsqueda.

▼ Legajos habilitados

Por defecto, el seleccionador de legajos sólo muestra empleados habilitados.

Para trabajar con todos los empleados, pulse el botón derecho del mouse sobre *Legajos* (en

la zona de Tipos de selección) o en cualquier lugar de la grilla de valores posibles, y destilde la opción 'Legajos habilitados'.

▼ Condiciones

El seleccionador trabaja con grupos de condiciones.

Cada *grupo* representa la condición lógica "o". Es decir, que el seleccionador devuelve los registros que cumplan con al menos uno de los grupos de condición.


Cada grupo de selección está identificado por el icono .

A lo sumo, existen dos grupos de condiciones: uno cuando selecciona legajos en forma individual y otro, cuando los selecciona en base a otro criterio.

Dentro de cada grupo, el seleccionador incluirá los diferentes tipos de selección elegidos.

Cada criterio de selección representa la condición lógica "y"; por ejemplo, cuando selecciona los legajos pertenecientes al departamento "Administración" y que tengan categoría "Auxiliar administrativo".

Si elige más de un valor para un tipo de selección, el seleccionador devolverá los registros que cumplan con al menos uno de los valores seleccionados; por ejemplo, al consultar los legajos que trabajen en el departamento "Administración" o "Producción".



▼ Visualizar legajos seleccionados

Pulse *Visualizar legajos* para consultar qué legajos se procesarán en base a los criterios de selección definidos.

Para volver a los criterios de selección, pulse "Continuar la selección".

▼ Excluir legajos de la selección

Para excluir determinados legajos del criterio de selección, siga los siguientes pasos:

Pulse Visualizar legajos.

Seleccione el / los legajos a excluir.

Haga doble clic sobre la selección.



Los legajos excluidos son mostrados bajo la condición *Legajos excluidos*.

Consultas y búsquedas

Tango cuenta con poderosas herramientas que le permite hacer búsquedas en los distintos módulos del sistema.

Para optimizar las búsquedas, según el proceso desde donde se ejecute, la función Buscar puede ofrecer distintas funcionalidades.

Herramienta de consulta Tango

Usted accederá a esta herramienta en aquellos casos en que las características adicionales de búsqueda (filtros o búsqueda avanzada) no son necesarias o soportadas. En general, este sistema de búsqueda está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango** (ya sea **Ventas, Estados Contables, Stock, Compras**, etc.).

Esta búsqueda presenta los siguientes ítems:

La pantalla de este comando se presenta dividida en dos secciones: la correspondiente al Buscar propiamente dicho y la de Resultados.

Contenido: ingrese el dato a buscar.

Buscar en: elija la clave por la que desea realizar la búsqueda. Por ejemplo: Cliente y Comprobante; Fecha Emisión; Fecha Emisión y Comprobante; Tipo Comprobante.

Opciones de Búsqueda: las opciones de búsqueda son independientes, es decir, es posible elegir cualquiera de ellas, ninguna o todas.

Filtrar: si selecciona esta opción, se exhiben en pantalla todos aquellos registros que coincidan totalmente con el patrón de búsqueda (palabra completa). Si el dato a buscar es un "texto" (no es un número ni una fecha), se exhiben los registros que comienzan con el patrón de búsqueda. Si no selecciona esta opción, se exhiben en pantalla todos los registros a partir del primero que coincida con el patrón de búsqueda, según el orden establecido en *Buscar en*.

Incremental: si tilda esta opción, la búsqueda comienza apenas ingresa el primer carácter del *Contenido*. Los registros se van exhibiendo en forma incremental o creciente, a medida que coinciden con el patrón de búsqueda. En el caso de buscar una fecha, el resultado lo verá en pantalla una vez ingresada la fecha completa. Si no selecciona esta opción, la búsqueda comienza luego de hacer clic sobre el botón "Buscar" o después de pulsar la tecla **<Enter>**.

Muestra campos físicos: si activa esta opción, usted tiene en pantalla la referencia del campo a ingresar, a medida que escribe en el campo *Contenido*. Es de utilidad cuando se elige en el campo *Buscar en*, una clave combinada como clave de búsqueda (por ejemplo: Fecha Emisión y Comprobante; Cliente y Comprobante).

Foto: esta opción está disponible sólo en algunos casos (clientes, legajos, artículos y proveedores). Si la selecciona, se muestra la foto adjunta del registro elegido, lo que le permite hacer una búsqueda visual rápida.

Criterios de búsqueda

Tango guarda automáticamente, en cada puesto de trabajo, el último criterio de búsqueda aplicado en un archivo determinado.

 Ejemplo

Si usted normalmente ejecuta la búsqueda de sus clientes por número de C.U.I.T., en todos los procesos donde se realiza una búsqueda de clientes, el sistema propone por defecto el número de C.U.I.T. como criterio de búsqueda.

Asimismo, usted puede configurar el comando *Buscar* para que desde otro puesto de trabajo, la búsqueda se lleve a cabo teniendo en cuenta otro criterio (ejemplo: búsqueda de clientes por el código de cliente).

Resultados de la búsqueda

Esta sección presenta una lista con los registros ordenados por la clave establecida en el campo *Buscar*

en.

Como resultado de la búsqueda, la información de los registros encontrados se exhibe con formato de tabla.

Aquellas columnas marcadas con un asterisco (*) a continuación de su nombre, pueden ser utilizadas como nuevo criterio de búsqueda. Para ello, haga clic sobre el nombre de la columna; automáticamente, la información en pantalla se ordenará en forma ascendente y en el campo *Buscar en* se exhibirá el nuevo criterio seleccionado.

Si está posicionado en la tabla, usted puede escribir directamente el texto a buscar, el que se exhibirá automáticamente en el campo *Contenido*.

No se exhibe el asterisco (*) a continuación del nombre de las columnas de claves compuestas (como por ejemplo: fecha y número de comprobante).

Datos a visualizar: usted puede marcar los campos a visualizar en la búsqueda, es decir, las columnas que aparecerán en la pantalla.

Cabe aclarar que no todos los campos están disponibles para la selección, y que no necesariamente coinciden con las alternativas de ordenamiento.

Para expandir el sector con los resultados de la búsqueda, pulse el botón de cerrar de la sección *Buscar*, de esa manera el panel izquierdo desaparecerá de la ventana.

Para ver nuevamente el panel oculto, presione en el botón ">" ubicado en el extremo superior izquierdo de la ventana.

Forma de operar

▼ Si elige configurar un nuevo criterio de búsqueda para el archivo

Seleccione las opciones de búsqueda a utilizar.

Indique la clave por la que desea buscar. Usted puede hacer clic sobre alguna de las columnas marcadas con un asterisco (*) o bien, posicionarse en el campo *Buscar en* y seleccionar una de las claves de la lista.

Indique el contenido a buscar. Ingrese directamente el texto a buscar desde la tabla en la sección *Resultados* o bien, ubíquese en el campo *Contenido* de la sección *Buscar*.

El sistema se posicionará en el primer registro que cumpla con las condiciones de búsqueda. Tenga en cuenta que para la búsqueda, también se validan mayúsculas y minúsculas.

Si pulsa **<Enter>** confirmará el resultado de la búsqueda y volverá al proceso que invocó al *Buscar*.

Si pulsa **<Tab>** el cursor se posicionará nuevamente en el campo *Buscar en* para que indique un nuevo criterio de búsqueda.

Si pulsa **<Tab>** pasará sucesivamente a los campos *Buscar en*, *Contenido*; a los botones "Buscar" y "Aceptar"; a los campos *Opciones de Búsqueda* y *Datos a visualizar*.

▼ Si decide utilizar el criterio de búsqueda configurado previamente para el archivo

Indique el contenido a buscar. Usted puede ingresar directamente el texto a buscar desde la tabla en la sección *Resultados* o bien, posicionarse en el campo *Contenido* del panel *Buscar*.

El sistema se posicionará en el primer registro que cumpla con las condiciones de búsqueda.

Si pulsa **<Enter>** confirmará el resultado de la búsqueda y volverá al proceso que invocó al buscar.

Si pulsa **<Tab>**, el cursor se posicionará nuevamente en el campo *Buscar en* para que indique otro criterio de búsqueda.

Si pulsa **<Tab>** pasará sucesivamente a los campos *Buscar en*, *Contenido*; a los botones "Buscar" y "Aceptar"; a los campos *Opciones de Búsqueda* y *Datos a visualizar*.

Herramienta de consulta Tango Astor

Esta herramienta permite mayor precisión en las consultas, y a su vez permite especificar las condiciones de manera clara e intuitiva. En general, este sistema de búsqueda está presente en los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos**, **Control de personal**, **Tango Astor Contabilidad**, **Procesos generales**, **Tesorería** o **Activo Fijo**).

De acuerdo al tipo de búsqueda, puede elegir entre dos modalidades: simple o avanzada.


Utilice la búsqueda simple para consultar la información del sistema en forma sencilla.

Utilice la búsqueda avanzada para admitir diversos modos de ingreso, estableciendo condiciones que permiten efectuar consultas más detalladas.

La información acerca de la herramienta de búsqueda está dividida en los siguientes ítems: Búsqueda simple, Búsqueda avanzada y Grilla de resultados.

▼ Búsqueda simple

Simplemente ingrese el texto a buscar, en qué campo o campos desea buscarlo y qué campos y en qué orden le interesan como resultado de la consulta.



El texto a buscar puede de ser ingresado utilizando caracteres *comodines* que otorgan flexibilidad a la consulta:

Asterisco ()*: busca cualquier cadena de caracteres. Es posible utilizarlo como prefijo o sufijo.

Signo de pregunta (?): busca cualquier caracter, pero sólo uno. Utilícelo como prefijo o sufijo.

Corchetes ([]): busca cualquier caracter especificado dentro de los corchetes.

Corchetes [^]: busca cualquier caracter que no esté especificado entre "[^" y "]"".

Ej. Ejemplos:

Ville*	Busca todas las palabras que comiencen con "ville".
*ez	Busca todas las palabras que terminen con "ez".
?o?ez	Busca todas las palabras cuyo segundo caracter sea "o" y cuyo cuarto y quinto caracter sea "ez".
[av]	Busca todas las palabras que contengan las letras "a" o "v".
[^v]*	Busca todas las palabras que no comiencen con la letra "v".

A menos que especifique un campo, **Tango Astor** realizará la búsqueda en *todos los campos de búsqueda habilitados*.

Sobre el panel derecho de la pantalla se encuentra el *área de resultados*.

Seleccione allí, cuáles son los *campos* a visualizar y elija el *ordenamiento*:

Por defecto: muestra los campos de acuerdo a un orden lógico preestablecido.

Alfabético: muestra los campos ordenados alfabéticamente.

Por pertenencia: muestra los campos ordenados alfabéticamente por el nombre de la tabla a la que pertenece cada campo.




Utilice **Seleccionar todos** para marcar todos los campos disponibles.


▼ Búsqueda avanzada

Las búsquedas avanzadas permiten ingresar condiciones de alta complejidad en forma visual, haciendo esta tarea fácil e intuitiva.


La interfaz visual del modo de búsqueda avanzada exhibe en el panel izquierdo los siguientes componentes: Lista de consultas almacenadas, Lista de datos sobre los que puede definir condiciones de búsqueda, Panel de definición de condiciones que debe cumplir la consulta y Panel de definición de condiciones que NO debe cumplir la consulta.



Para ingresar condiciones de búsqueda, seleccione un campo de búsqueda sobre la lista de Datos disponibles y arrástrelo hasta el panel de *Incluir* o *Excluir*, según corresponda. Automáticamente se abre una ventana de ingreso de condiciones, asociada al tipo de dato seleccionado.



Al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el campo de búsqueda, aparece una ventana de opciones.




Utilice *Agregar condición* para definir nuevas condiciones de búsqueda sobre el campo seleccionado.

La búsqueda avanzada utiliza dos tipos de condiciones: los grupos de condiciones individuales y los grupos de condiciones de búsqueda textual.

Por defecto, los grupos que se inicializan serán del tipo de condiciones individuales; para cambiar de un tipo a otro, pulse el botón derecho del mouse sobre la raíz del grupo.



Ej. En el ejemplo, un clic en el botón derecho del mouse sobre un grupo de condiciones individuales, despliega el menú para acceder al modo búsqueda textual.



▼ Grabar consultas

La búsqueda *Avanzada* le permite guardar las consultas definidas para reutilizarlas, tanto en la herramienta de consultas como en los formularios de **Tango Astor**.

Junto con las condiciones ingresadas, se almacena también la configuración de la grilla de resultado y la configuración de las opciones de impresión.


Todas las consultas definidas pueden ser invocadas desde Seleccionar búsqueda.

Seleccionar búsqueda

Nueva...
 Nueva...
 Personal con horario rotativo
 Personal jerárquico


▼ Organizar consultas

Utilice la opción *Organizar* del menú *Archivo* para renombrar y borrar las consultas almacenadas.



▼ Importar consultas

Utilice la opción *Importar* del menú *Archivo* para importar consultas definidas por otros usuarios.



▼ Lógica de condiciones

Las condiciones pueden agruparse en uno o varios grupos.



Un registro cumple con las condiciones de un grupo si cumple con al menos una condición de cada uno de los campos de búsqueda del grupo.

Si un registro cumple con al menos un grupo, entonces pertenece al conjunto de registros definidos por el panel.

Recordemos que existe un *panel de inclusión* y otro *panel de exclusión*; por lo tanto, los registros que cumplan con las condiciones especificadas en el panel de exclusión no aparecen en el resultado de la consulta.

📁 Ejemplos de búsqueda avanzada

A continuación, detallamos tres ejemplos con distintos tipos de consulta.

Ej. Ejemplo 1 - Inclusión y exclusión

Para realizar una consulta sobre un campo, selecciónelo desde la lista de *Datos Disponibles* y arrástrelo hasta el *panel de inclusión*.


A continuación, vemos un ejemplo de búsqueda sobre el campo *Apellido*.

Al soltar el campo sobre el panel de *inclusión*, se despliega la siguiente pantalla para que ingrese el criterio de búsqueda.

En este caso, se consideran los registros cuyo *Apellido* esté en el rango comprendido desde "Díaz" hasta "Uriarte".

("Díaz" <= Apellido <= "Uriarte")


Al pulsar el botón "Aceptar", observará la condición ingresada.



Al pulsar el botón "Buscar", se presentará en la grilla del panel derecho los resultados de la consulta.

Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por ese criterio.				
Número de le...	Apellido	Apellido materno	Nombre	R.U.T.
1	González	Miranda	Alejandra	008.224.331-3
2	Díaz	Miranda	Bruno	012.636.699-K
4	Pereira	Tapia	Raúl	022.964.975-2
6	Irizar	Cruz	Marcela	012.145.419-4
7	Rey	Montealegre	Ernestina	078.114.414-2
9	Nicolini	Montealegre	Marco	054.112.541-8
12	Rimara	Montealegre	Graciela	055.120.002-7
15	Müller	Montealegre	Fiorella	030.639.453-3
16	Romero	Cruz	Carlos	027.202.158-9
17	Tarpani	Montealegre	Graciela	017.687.432-5
18	Galván	Rojas	Pedro	008.222.146-8
100	Iraola	Tapia	María Inés	009.993.550-4
101	Uriarte		Gerardo	005.021.112-6
102	Hernández	Torres	Adriana	008.106.302-8
103	Rucchio	Miranda	Oscar	006.599.817-3
106	García	Miranda	Juan Carlos	006.947.037-7
108	Krumikov	Montealegre	Iván	010.123.000-7
109	Ortiz	Tapia	Julián	010.345.121-3

Si ahora quisiera excluir del resultado aquellos registros con **Código de Obra Social** igual a "OSDE", ingrese una condición en el panel de exclusión que señale a "OSDE" como selección de exclusión de la consulta.



("Díaz" <= Apellido <= "Uriarte") y NO (Código de obra social = "OSDE")

Una vez realizada la búsqueda, la grilla de resultados mostrará:

Número de legajo	Apellido	Nombre	Código de obra social
2	Díaz	Bruno	OSECAC
110	Ferrari	Lidia	OSECAC
102	Hernández	Adriana	OSECAC
100	Iroola	María Inés	OSECAC
108	Krumkov	Iván	OSECAC
1	Lewosky	Alejandria	OSECAC
109	Ortiz	Julián	OSECAC
111	Rovinsky	Lucrecia	OSECAC


El resultado fue obtenido a partir de la inclusión de los registros cuyos *Apellidos* estaban en el rango desde "Díaz" hasta "Uriarte", excluyendo aquellos cuyo *Código de obra social* es "OSDE".

Ej. Ejemplo 2 - Múltiples condiciones


En el siguiente ejemplo se desea conocer los registros que pertenecen a los *Departamentos* de "Desarrollo" o "Producción".

Para ello, seleccione el campo *Descripción de departamento* de la lista de datos disponibles y arrástrelo hasta el panel de inclusión.


A continuación, ingrese la condición de búsqueda para el campo. Seleccione uno de los valores de departamento a consultar.



Una vez ingresada la condición de búsqueda, en el panel de inclusión visualizará la condición recién ingresada.




Como precisa ingresar una nueva condición de búsqueda sobre el campo *Departamento*, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el campo y seleccione la opción *Agregar condición*.



Una vez seleccionada la opción, la herramienta volverá a solicitarle el ingreso de una nueva condición. Seleccione el valor *Producción*.

Finalmente, el panel de inclusión presentará las dos condiciones ingresadas sobre el campo *Departamento*.



(Departamento = "Desarrollo" O Departamento = "Producción")

Al pulsar el botón "Buscar", se presentará en la grilla del panel derecho los resultados de la consulta.


Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por ese criterio.				
Número de le...	Apellido	Apellido materno	Nombre	R.U.T.
3	Blanco	Montealegre	Adriana	016.854.803-6
7	Rey	Montealegre	Ernestina	078.114.414-2
8	Abrevich	Montealegre	Ismael	094.544.144-5
9	Nicolini	Montealegre	Marco	054.112.541-8
12	Rimara	Montealegre	Graciela	055.120.002-7
14	Bértola	Montealegre	Darío	027.229.649-9
15	Müller	Montealegre	Fiorella	030.639.453-3
17	Tarpani	Montealegre	Graciela	017.687.432-5
103	Rucchio	Miranda	Oscar	006.599.817-3
104	Villamil	Montealegre	Ariel	008.977.888-6
105	Bertolucchi	Miranda	Rodrigo	007.000.243-4
108	Krumikov	Montealegre	Iván	010.123.000-7
111	Roviralta	Almeida	Lucrecia	011.001.145-8

Si ahora deseara conocer solamente los registros de aquellas personas que pertenecen al Departamento de "Desarrollo" o "Producción" y que sean empleados profesionales, agregue una nueva condición de búsqueda sobre el grupo ingresado.

Para ello, seleccione el campo *Grupo jerárquico* y arrástrelo hasta la cabecera del grupo que ya ingresó.

Una vez arrastrado el campo, indique como opción de selección "Empleado profesional".

El panel de inclusión mostrará los siguientes criterios de búsqueda:



(Departamento = "Desarrollo" O Departamento = "Producción") Y (Grupo Jerárquico = "Empleado profesional")

Al pulsar el botón "Buscar", se presentará en la grilla del panel derecho los resultados de la consulta.


Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por ese criterio.				
Número de le...	Apellido	Apellido materno	Nombre	R.U.T.
103	Rucchio	Miranda	Oscar	006.599.817-3
104	Villamil	Montealegre	Ariel	008.977.888-6
105	Bertolucchi	Miranda	Rodrigo	007.000.243-4
108	Krumikov	Montealegre	Iván	010.123.000-7
109	Ortiz	Tapia	Julián	010.345.121-3
111	Roviralta	Almeida	Lucrecia	011.001.145-8

Ej. Ejemplo 3 - Suma de condiciones


Si quisiera obtener los registros pertenecientes al Departamento "Desarrollo" o los pertenecientes a la Categoría "Director", defina dos grupos: uno con la condición sobre *Departamento* y otro con la condición sobre *Categoría*, ya que los registros que aparecerán como resultado de la consulta serán aquellos que cumplan con por lo menos uno de los grupos.

Primero elija y arrastre hasta el panel de inclusión, el campo *Departamento*.

Luego, ingrese la condición a aplicar (Departamento = "Desarrollo").



Para agregar un nuevo grupo al panel, simplemente seleccione el campo sobre el que aplicará una nueva condición (en nuestro caso, *Categoría*) y arrástrelo hasta algún lugar en blanco del panel.



(Departamento = "Desarrollo") O (Categoría = "Director")

Una vez ingresada la nueva condición (*Categoría = "Director"*), observará sobre el panel de inclusión, el nuevo grupo de condición.

Al pulsar el botón "Buscar", se presentará en la grilla del panel derecho, los resultados de la consulta.

Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por ese criterio.				
Número de legajo	Apellido	Nombre	Descripción de departamento	Descripción de categoría
105	Bertolucci	Rodrigo	Desarrollo	Gerente
108	Krumkov	Iván	Desarrollo	Analista de sistemas
101	Uriarte	Gerardo	Dirección	Director
104	Villamil	Ariel	Desarrollo	Programador

▼ Grilla de resultados

Pulse el botón "Buscar" para efectuar la consulta. Los resultados son mostrados en una grilla, en el panel derecho de la pantalla.

Es posible imprimirlos o exportarlos a otras aplicaciones.

Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por ese criterio.				
Número de le...	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Sueldo
2	Díaz	Bruno	20-16021001-0	1,800.00
100	Iraola	María Inés	27-20254125-0	800.00
101	Uriarte	Gerardo	20-09544511-0	10,000.00
102	Hernández	Adriana	27-22121012-9	1,800.00
103	Rucchio	Oscar	20-19202141-4	3,500.00
104	Villani	Ariel	20-27124554-9	2,000.00
105	Bertolucchi	Rodrigo	20-12985454-6	4,800.00
106	García	Juan Carlos	20-10541554-1	5,000.00
107	Veloso	Aucira	27-12355981-4	1,100.00
108	Krumkov	Iván	20-18995455-8	3,000.00
109	Ortiz	Julián	20-20084210-4	1,800.00
110	Ferrari	Lidia	27-08654112-8	1,100.00



Regrese al formulario de **Tango Astor** con el registro deseado, con un simple doble clic sobre el registro.

Desde las grillas podrá ordenar las columnas según sus valores, filtrar datos o agrupar datos en grillas.

Ordenar datos en grillas

Para ordenar los datos de manera ascendente según los valores de una columna haga clic sobre el título de la columna. Para que se ordenen en sentido inverso, vuelva a hacer clic sobre la misma.

En el título de la columna ordenada aparecerá un signo (flecha) para indicar el tipo de ordenamiento de ésta.

Filtrar datos

Desplegando la fecha que se encuentra en el margen derecho de cada nombre de columna, puede seleccionar aquellos valores que desea visualizar u ocultar.

Artículo				
Código	Descripción	Escala 1	Escala 2	
(Todos)	TELEVISOR 14"			
(Personalizar...)	MINICOMPONENTE 120W			
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100129	TELEVISOR 29" PL1			
<input type="checkbox"/> 0100100134	TELEVISOR 40" PLASMA			
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100135				
<input type="checkbox"/> 0100100136				
<input type="checkbox"/> 0100100150				
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100151				
<input type="checkbox"/> 0100100152				
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100265				

Agrupar datos en grillas

Es posible clasificar y analizar los datos presentados en la grilla de resultados, agrupándolos por algún campo o totalizando sus valores.

Para agrupar en base a los datos de una columna, simplemente arrástrela al panel superior de la grilla, llamado "zona de agrupación", al soltarlo aparecerá el título dentro de dicha zona.

Artículo	
Código	Descripción
Escala 1 : METAL	
010030	VENT.DE TECHO 3 PALAS
Escala 1 :	
0100100134	TELEVISOR 20" TRINORMA
0100100152	TELEVISOR 36" LCD
0100100153	TELEVISOR 36" LCD
0100100154	TELEVISOR 36" LCD

En la figura, se realizó un agrupamiento en base a la "Escala 1"

Para obtener totales asociados a los datos presentados, simplemente cliquee con botón derecho sobre los títulos de las columnas.

Tango Astor le ofrece la disponibilidad de resultados según el tipo de dato de cada campo.

Número de legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Sueldo
Estado civil : Casado				
	Cabecera Grupo	Jodiguez	20-26258788-1	600.00
	Pie Grupo		09544511-0	10,000.00
	Pie Grilla		22121012-9	1,800.00
	105 Bertolucchi		19202141-4	3,500.00
	109 Ortiz		12985454-6	4,800.00
	110 Ferrari		20084210-4	1,800.00
	Cont. 8	Ninguno	08654112-8	1,100.00
Estado civil : Divorciado				
	104 Villamil	Ariel	20-27124554-9	2,000.00
	Cont. 1			
Estado civil : Separado				
	106 García	Juan Carlos	20-10541554-1	5,000.00
	Cont. 1			
Estado civil : Soltero				
	100 Iraola	María Inés	27-20254125-0	800.00
	107 Veloso	Aucira	27-12355981-4	1,100.00
	108 Krumikov	Iván	20-18995455-8	3,000.00



Sólo es posible asociar múltiples totales a la cabecera de grupo. Por ejemplo, *total* y *promedio* del sueldo.

A continuación, usted observará una grilla de resultados con diferentes tipos de totales.

Número de legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Sueldo
Estado civil : Casado				
2	Díaz	Bruno	20-16021001-0	600.00
10	Ezequiel	Rodriguez	20-26258788-1	600.00
101	Uriarte	Gerardo	20-09544511-0	10,000.00
102	Hernández	Adriana	27-22121012-9	1,800.00
103	Rucchio	Oscar	20-19202141-4	3,500.00
105	Bertolucchi	Rodrigo	20-12985454-6	4,800.00
109	Ortiz	Julián	20-20084210-4	1,800.00
110	Ferrari	Lidia	27-08654112-8	1,100.00
				Prom 3,025.00
Estado civil : Divorciado				
	104 Villamil	Ariel	20-27124554-9	2,000.00
				Prom 2,000.00
Estado civil : Separado				
	106 García	Juan Carlos	20-10541554-1	5,000.00
				Prom 5,000.00
Estado civil : Soltero				
	100 Iraola	María Inés	27-20254125-0	800.00
	107 Veloso	Aucira	27-12355981-4	1,100.00
	108 Krumikov	Iván	20-18995455-8	3,000.00
				Prom 1,633.33
	Cont. 13			Sum 36,100.00

Arrastrando otro título a la zona de agrupación se realizará una agrupación en varios niveles, ordenando la información en base a los datos de más de una columna.



▼ Imprimir grilla de resultados


Para imprimir el resultado de la búsqueda, simplemente seleccione la opción Imprimir del menú *Archivo*.

Si lo prefiere, configure a su gusto, el formato del reporte a imprimir. Para ello, utilice la opción Diseño del reporte del menú *Archivo*.

A continuación, se explican con mayor profundidad, las opciones del Diseñador de reportes.


▼ Opciones

Seleccione las bandas a visualizar en la impresión e indique si imprime toda la grilla de resultados o solamente los registros seleccionados.




▼ Colores

Determine el color de impresión para cada elemento de la grilla.



▼ Fuentes

Seleccione el tipo de letra o fuente de cada banda de la grilla de resultados.



▼ Vista previa

Configure todas las opciones y revíselas en una vista previa, modificando las opciones hasta obtener el reporte deseado.



▼ Aplicar filtro

Si hace clic en el botón "Aplicar filtro", se transfiere el filtro definido en la búsqueda, al proceso o formulario que la invocó.

Así, el proceso o formulario utiliza sólo aquellos registros que responden a las condiciones ingresadas.

Es decir que esta opción permite acotar los registros a trabajar en el formulario, agilizando de esta manera, la navegación entre registros.



También es posible acceder a esta opción, seleccionando *Filtrar* dentro del menú *Ver*.

▼ Exportar resultados

Para exportar a **Ms Excel** el resultado de la búsqueda, simplemente seleccione la opción *Enviar a del menú Archivo*.

Menú Principal

Introducción

Al abrir el sistema **Tango**, y una vez ingresado su [usuario](#) y seleccionada la [empresa](#), usted accede al menú principal.

Tango muestra un menú con los módulos y opciones habilitadas según el usuario y empresa ingresados. Desde aquí tiene acceso a los módulos de **Tango**, y en cada uno de ellos, a su propio menú de procesos.



Los accesos directos invocan un punto de menú determinado y agilizan el ingreso a los procesos más utilizados.

Para más información, consulte el capítulo [Iniciar y salir de Tango](#).

Componen el menú principal de **Tango**: la barra de comandos, la barra de herramientas, el panel de título, el panel de módulos, el panel de procesos, el panel de favoritos, el panel de indicadores, el navegador y la barra de estado.



Todos los paneles son configurables en tamaño y posición e incluso, pueden ser flotantes. Utilice la modalidad "drag & drop" ("arrastrar y conectar") para cambiar su ubicación original.

Usted puede ingresar al menú principal de su sistema desde la carpeta de instalación de **Tango** (*Inicio | Programas | Tango | Menú Principal*).

Barra de Comandos

La barra de comandos del menú principal se exhibe en el borde superior de la ventana del sistema e incluye los siguientes comandos: *Archivo, Ver, Ir, Herramientas y Ayuda*.

Comando Archivo

Este comando le permite acceder a las siguientes opciones:

Nuevo Menú: Elija esta opción para abrir una nueva ventana del menú principal del sistema. Ingrese el *nombre de usuario* y si corresponde, su *contraseña*. Luego, elija la *empresa* con la que desea trabajar. A partir de ese momento, dispondrá de una nueva ventana con el menú principal y podrá trabajar con ambas ventanas en forma alternada.

Es posible invocar esta opción de las siguientes formas:

Seleccione la opción desde el menú del comando *Archivo*.

Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el icono del *controlador del sistema*, en el extremo derecho de la barra de tareas. Luego, seleccione *Nuevo Menú*.

Haga doble clic sobre el *controlador del sistema*.

Haga doble clic sobre el icono de acceso directo a **Tango**.



Ninguna de las opciones mencionadas cierra las ventanas de proceso activas. Por lo tanto, seguirán asociadas al usuario y empresa que figuran en la barra de estado de cada proceso.

Cambiar Empresa: Elija esta opción para cambiar la empresa con la que está trabajando. Al hacer clic en esta opción, se desplegará la lista de empresas existentes. A continuación, seleccione la empresa con la que desea trabajar.

Si creó una empresa sin salir del menú de **Tango**, ésta se verá en la opción *Lista de empresas*.

A diferencia de la opción *Nuevo menú*, no requiere un nuevo logueo del usuario ni genera un nuevo menú principal.



Esta opción no cierra las ventanas de proceso activas. Por lo tanto, seguirán asociadas al usuario y empresa que figuran en la barra de estado de cada proceso.

Abrir: ejecuta la opción o proceso seleccionado. Esta opción le permite iniciar un proceso en modo "búsqueda". De esta forma podrá identificar el o los registros con los que desea trabajar antes de ingresar al proceso propiamente dicho. Esta opción sólo está disponible para los módulos **Tango Astor**. Usted también puede invocar esta opción presionando la tecla **<F4>**.

Abrir buscando...: abre el proceso seleccionado sobre un registro determinado.

Salir: consulte el capítulo [Iniciar y salir de Tango](#).

Comando Ver

Desde este comando, usted activa u oculta la visualización de los siguientes paneles componentes del menú principal: *módulos*, *favoritos*, *procesos*, *indicadores* y *el navegador*.

Por otra parte, accede a las siguientes opciones:

Módulos: permite ocultar o volver a exhibir el panel de módulos, en el sector izquierdo de la ventana.

Favoritos: permite almacenar los procesos que se utilizan más frecuentemente, para poder acceder a ellos fácilmente.

Navegador: permite navegar en Internet como un navegador corriente, desde aquí es posible visualizar

los indicadores. Además, a través de este panel el sistema recibe información emitida por **Axoft Argentina S.A.** a sus usuarios.

Procesos: permite ocultar o volver a exhibir el panel que incluye el árbol de procesos.

Mis indicadores: permite guardar indicadores personalizados. Se guarda, en forma automática, las columnas seleccionadas como visibles.

Restablecer: permite volver a su ubicación original, cada uno de los paneles del menú principal.

Borrar recientes: limpia la lista de procesos recientes que se exhibe en el sector superior del panel de módulos (a la izquierda de su pantalla).

Bloquear paneles y menús: utilice esta opción para fijar o bien, desbloquear la ubicación de los distintos paneles del menú principal.

Ver panel título: invoque esta opción para exhibir u ocultar la visualización de este panel.

Disminuir el tamaño del texto / Aumentar el tamaño del texto: estas opciones cambian la vista del panel de procesos. Usted también puede invocar cada una de estas opciones presionando las teclas **<Ctrl + F11>** (para disminuir) o **<Ctrl + F12>** (para aumentar).

Para más información, consulte en este capítulo, el ítem [Barra de herramientas del menú principal](#).

Comando Ir

Este comando permite seleccionar el módulo del sistema con el que desea trabajar. También puede seleccionar el módulo desde el panel izquierdo del menú principal.

Comando Herramientas

Desde este comando, usted accede a las siguientes opciones:

Administrador: Permite ingresar al *Administrador General*. Para más información consulte el capítulo [Administrador General](#).

Tablero de Control: permite acceder al *administrador* y al *visor* del tablero; así como también, actualizar y configurar el panel de indicadores. Usted puede acceder al administrador y visor del **Tablero de Control** desde la carpeta de instalación de **Tango** (*Inicio | Programas | Tango | Tablero de Control*). Consulte el manual electrónico (en formato pdf) o la ayuda en línea de esta herramienta para conocer todo lo referente a su funcionalidad.

Automatizadores: permite acceder al *Automatizador de Listados* y al *Automatizador de Transferencias*. Consulte el manual electrónico (en formato pdf) o la ayuda en línea de esta herramienta para conocer todo lo referente a su funcionalidad.

Tango Live: permite acceder a **Tango Live**. Consulte en este capítulo, el ítem [Barra de herramientas del menú principal](#).

Configuración de los sistemas instalados: consulte en el capítulo Controlador del sistema, el ítem

Sistemas instalados.

Cambiar Contraseña: Para asignar o cambiar la contraseña de un usuario, siga los siguientes pasos:

ingrese al menú principal de su sistema con ese nombre de usuario

haga clic en el comando *Herramientas*

seleccione la opción *Cambiar Contraseña*.

Ingrese la contraseña actual, y a continuación, dos veces la nueva contraseña. Para terminar, presione el botón "Aceptar".



Esta opción no está disponible para aquellos usuarios configurados en el administrador general, que no utilizan contraseña, ni para aquellos definidos como "usuarios de red".

Para más información sobre los usuarios de **Tango**, consulte el ítem [Usuarios](#) en el capítulo [Administrador del sistema](#).

Comando Ayuda

Al seleccionar este comando, se accede a un menú con las siguientes opciones:

Ayuda: desde esta opción o bien, al presionar la tecla **<F1>**, accede a la ayuda del módulo seleccionado en pantalla.

Módulos: utilice esta opción para consultar la ayuda en línea de un módulo en particular. Usted puede invocar esta opción desde la carpeta de instalación de **Tango** (*Inicio | Programas | Tango | Ayuda*).

Instalación y Operación: desde esta opción accede a la ayuda general del sistema.

Registración: esta opción abre el formulario de registración de garantía para que usted lo complete y envíe, quedando así registrado para acceder al servicio técnico y recibir información actualizada de nuestros productos. Usted puede invocar esta opción desde la carpeta de instalación de **Tango** (*Inicio | Programas | Tango | Registración de Garantía*).

Formulario para Consultas: utilice esta opción ante cualquier inconveniente relacionado con el uso de su sistema **Tango**. Complete el formulario, indicando el mensaje de error, configuración de su sistema y demás especificaciones adicionales. Envíe este formulario para que nuestro *Departamento de Soporte a Clientes* analice su caso y le brinde la respuesta correspondiente. Usted puede invocar esta opción desde la carpeta de instalación de **Tango** (*Inicio | Programas | Tango | Formulario para Consultas*).

Información del Sistema: exhibe un resumen con información de su sistema y de su equipo.

Tango en la Web: desde esta opción, acceda a la información de nuestra página en Internet.

Acerca de Tango: esta opción le informa la versión de su sistema y el número de la llave instalada. En la misma ventana se exhiben también, las condiciones sobre protección legal del software.

Barra de herramientas del menú principal

La funcionalidad de esta barra está representada por las siguientes opciones:

Buscar (F3): permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el *nombre de los procesos* que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Favoritos: permite activar u ocultar el panel de favoritos. En este panel, usted puede mantener shortcuts de los procesos más utilizados.

Navegador: seleccione esta opción para operar con el navegador de Internet o bien, ocultarlo.

Mis Indicadores: permite ocultar o volver a exhibir el panel de los indicadores del **Tablero de Control**.

Ayuda (F1): invoca la ayuda en línea del módulo activo.

Tango (F6): desde **Tango Live**, esta opción permite regresar al menú de **Tango** manteniendo abierta ambas aplicaciones.

Live (F7): desde el menú principal de **Tango**, al seleccionar esta opción o al presionar la tecla **<F7>**, usted accede a **Tango Live** sin cerrar **Tango**.

A partir de la versión **8.70.0000 Tango** incorpora esta herramienta que le permite acceder a consultas predefinidas como así también, definir sus propias consultas o armar consultas externas. Consulte el manual electrónico (en formato pdf) o la ayuda en línea de esta herramienta para conocer todo lo referente a su funcionalidad.

Panel de título

Exhibe el nombre del producto y el nombre de la empresa activa.

Usted puede ocultar y volver a activar este panel desde el comando *Ver*.

Panel de módulos

Es el panel que se exhibe en el sector izquierdo de su pantalla, y contiene la siguiente información:

Recientes

A partir de la **versión 8.80.000** se incluye la lista de procesos recientes (en la parte superior del panel de módulos).

Usted puede ejecutar un proceso determinado desde el árbol de procesos o bien, haciendo clic sobre el proceso en esta lista.

La opción Borrar recientes del comando *Ver*, limpia la lista de procesos ejecutados. Usted también accede a esta opción, haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre el panel de módulos.

Módulos

A partir de la **versión 8.80.000** cambia la presentación de la lista de módulos (que se exhibe en la parte inferior del panel de módulos).

Además, es posible modificar su contenido, agregando o quitando botones y regular la exhibición de éstos, mostrando más o menos botones.

Si exhibe menos botones, los botones excluidos de la lista aparecen al pie; de esta forma, no ocupan lugar y usted tiene acceso a ellos.

Para seleccionar el módulo a utilizar, haga clic en el panel de módulos o bien, utilice el menú del comando *Ir*.

Panel de procesos

Este panel exhibe el árbol de procesos u opciones correspondiente al módulo elegido.

Despliegue cada submenú haciendo un clic sobre el botón "+" (o bien <+> si utiliza teclado) y luego, elija un proceso haciendo doble clic sobre su título.

Para cerrar los submenús desplegados, haga clic sobre el botón "-" (o bien, <-> si utiliza teclado).

Otra forma de acceder a un proceso es haciendo doble clic sobre los accesos directos en su escritorio de **Windows** o bien, en el panel de favoritos del menú principal. Utilice estas herramientas para invocar aquellos procesos que más utiliza. De esta manera, invocará esos procesos en forma rápida y directa, sin necesidad de buscarlos en el menú principal de **Tango**.

Barra de estado

La barra de estado del menú principal se exhibe en el borde inferior del menú principal y presenta la siguiente información: usuario activo o logueado, nombre de la empresa seleccionada, número de llave instalada y número de versión de su sistema.

Uso del teclado

A continuación, mencionamos el uso de teclas especiales de edición y las formas de selección de comandos.

[Uso del teclado en Tango](#)

[Uso del teclado en Tango Astor](#)

Uso del teclado en Tango

Para los procesos de los módulos que componen **Tango** (ya sea **Ventas, Estados Contables, Stock, Compras**, etc.)

Teclas generales de edición

Tecla	Descripción
<Esc>	Cancela el paso en ejecución y remite el sistema al estado anterior.
<F10>	Confirma la edición realizada.
<Tab>	Se posiciona en el campo posterior al actual.
<Shift + Tab>	Se posiciona en el campo anterior al actual.

Teclas de edición de líneas

Tecla	Descripción
<F2>	Borra la línea en edición.
<Arriba>	Posiciona el cursor en la línea anterior a la actual.
<Abajo>	Posiciona el cursor en la línea siguiente a la actual.

Tecla	Descripción
<Tab>	Posiciona el cursor en el campo siguiente de la línea.
<Shift + Tab>	Posiciona el cursor en el campo anterior de la línea.

Teclas de edición en campos

Tecla	Descripción
<Ins>	Conmuta entre el modo <i>inserción</i> y el modo <i>sobrescritura</i> .
	Borra el caracter hacia la derecha del cursor, dentro del campo de edición.
<BackSpace>	Borra un caracter hacia atrás, hacia la izquierda del cursor, dentro del campo de edición.
<Home>	Mueve el cursor al comienzo del campo.
<End>	Mueve el cursor al final del campo.
<Ctrl + C>	Copia en el portapapeles el texto que se encuentre seleccionado.
<Ctrl + V>	Pega en el campo el texto que se encuentra en el portapapeles.

Seleccionar comandos dentro de los procesos

Para invocar los comandos, active el primer comando de menú con la tecla <Alt>. Navegue luego con las teclas de movimiento <Derecha> e <Izquierda>.



Cada proceso de **Tango** dispone de un *menú de comandos* y de una *barra de herramientas*.

Otra alternativa consiste en seleccionar directamente el comando, utilizando la combinación de teclas <Alt> + **la letra subrayada del comando**.

También es posible invocar los mismos comandos desde la barra de herramientas, apuntando y seleccionando con el mouse.

Para más información, consulte en este capítulo, los ítems [Barra de herramientas en los módulos Tango](#) y el ítem 'Comandos para los procesos de actualización', dentro del tópico [Formas de actualizar la información](#).

Cantidad de registros y tamaño de la pantalla

La cantidad posible de líneas a mostrar en una ventana recibe el nombre de página.

Cuando las líneas a observar exceden una página, utilice las siguientes teclas:

Tecla	Descripción
<PgDn>	Avanza de a una página por vez.
<PgUp>	Retrocede de a una página por vez.
<Ctrl + PgUp>	Se ubica en la primera línea de la lista.
<Ctrl + PgDn>	Se ubica en la última línea de la lista.
<Tab>	Avanza a la línea siguiente.

Ayuda de códigos válidos para un campo

Ante el requerimiento del sistema para el ingreso de un código, puede ocurrir lo siguiente:

1. si usted ingresa un código válido, el sistema lo acepta.
2. si usted desconoce el código o ingresa un código inválido, se despliega automáticamente la ventana del comando *Buscar*, para facilitar la búsqueda del código.

Para más información sobre cómo operar en las búsquedas, consulte en este capítulo, el ítem Consultas y búsquedas.

Uso del teclado en Tango Astor

A continuación, mencionamos el uso de teclas especiales para el acceso rápido a distintas funciones del sistema para los procesos de los módulos que componen **Tango Astor** (ya sea **Sueldos, Control de personal, Tango Astor Contabilidad, Procesos generales, Tesorería o Activo Fijo**).

Barra de herramientas principal

Acción	Método abreviado
Aceptar	<F10>
Cancelar	<Shift + Esc>
Nuevo	<Ctrl + N>
Eliminar	<Ctrl + E>
Duplicar	<Ctrl + K>
Carga diferida	<Ctrl + D>
Actualizar	<F5>
Primer registro	<Ctrl + F9>
Registro anterior	<Ctrl + F10>
Siguiente registro	<Ctrl + F11>
Ultimo registro	<Ctrl + F12>
Buscar	<Ctrl + B>
Aplicar filtro	<Ctrl + F>
Cambio de vista (grilla / formulario)	<Ctrl + M>
Ordenar por	<Ctrl + O>
Procesos asociados	<F6>
Office	<F7>
Ayuda	<F1>

En informes

Acción	Método abreviado
Destinos de impresión	<F10>
Pantalla	<Ctrl + P>
Imprimir	<Ctrl + I>

Operatoria general

Acción	Método abreviado
Campo siguiente	<Tab> o <Enter>
Campo anterior	<Shift + Tab> o bien, <Shift + Enter>
Solapa siguiente	<Ctrl + Tab>
Solapa anterior	<Shift + Ctrl + Tab>
Abrir calendario	<Ctrl + Enter>
Abrir calculadora	<Ctrl + Enter>
Cerrar la ventana activa	<Alt + F4>
Cancelar ingreso del valor	<Esc>
Confirmar el ingreso del valor	<Enter>
Aumentar valor (seleccionado el campo)	<Flecha arriba>
Disminuir valor (seleccionado el campo)	<Flecha abajo>
Tildar casilla de verificación	Barra espaciadora
Seleccionar dentro de un grupo de opciones	<Flechas>

Controles con lista desplegable de valores

Acción	Método abreviado
Desplegar lista de valores	<Alt + Flecha abajo>
Cerrar lista de valores	<Esc>
Aceptar el valor en lista	<Enter>
Ir al valor anterior	<Flecha arriba>
Ir al valor siguiente	<Flecha abajo>

Cuando la lista está cerrada, con el botón derecho del mouse es posible cambiar la edición y la búsqueda: *por Código, por Descripción.*

Grillas en general

Acción	Método abreviado
Insertar fila	<Ctrl + Insert>
Eliminar fila	<Ctrl + Supr>
Agregar fila	<Flecha abajo> o <RePág>
Ir a fila anterior	<Flecha arriba>
Ir a fila siguiente	<Flecha abajo>
Columna siguiente	<Flecha derecha>
Columna anterior	<Flecha izquierda>
Ultima columna (en la misma fila)	<Ctrl + Flecha derecha>
Primera columna (en la misma fila)	<Ctrl + Flecha izquierda>
Primera fila	<Ctrl + Flecha arriba>
Ultima fila	<Ctrl + Flecha abajo>
Avanzar página	<AvPág>
Retroceder página	<RePág>
Método edición del valor de columna / Método navegación entre filas y columnas	<Enter>
Fin de campo	<Fin>
Pintar rango de filas y columnas	<Shift + Flechas>

Opciones generales

Las opciones del botón derecho del mouse sobre un campo o rango de datos de filas y columnas en grilla son: Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar y Seleccionar todo.

Las opciones están habilitadas dependiendo del modo de edición del campo. Si el formulario se encuentra en modo navegación, es decir, no está editando los datos, las opciones Cortar, Pegar y Eliminar están deshabilitadas.

La opción *Seleccionar todo* se habilita si seleccionó una parte del contenido del campo.

Las opciones *Cortar*, *Copiar* y *Eliminar* están habilitadas si seleccionó todo o parte del contenido del campo.

La opción *Pegar* se habilita si existe algo en el portapapeles. Para que el portapapeles tenga contenido, es necesario utilizar las opciones *Cortar* o *Copiar con anterioridad*.

Las teclas de acceso rápido para estas opciones son:

Acción	Método abreviado
Cortar	<Ctrl + X>
Copiar	<Ctrl + C>
Pegar	<Ctrl + V>
Eliminar	<Supr>
Seleccionar todo	<Ctrl + S>

Acceso a ítems de menú

Utilice **<Alt + letra subrayada>** para acceder a los ítems de menú.

Por ejemplo: **<Alt + E>** para seleccionar la opción *Edición*.

Drag & Drop de valores entre campos de edición

Mueve o copia texto entre campos editables.

Simplemente, seleccione el texto deseado y arrástrelo con el mouse hasta el campo destino.

Si mantiene pulsada la tecla **<Ctrl>** mientras realiza la operación, el resultado es la copia del texto; en caso contrario, sólo mueve el valor de un campo a otro.

Administrador del sistema

Desde el administrador del sistema se realizan las definiciones relacionadas con: usuarios, roles, empresas, permisos, reportes, filtros de seguridad, servidores, bases de datos, impresoras, consultas externas y servicios.

Mediante esta herramienta, usted también tiene acceso al administrador de fuentes de actualización, al administrador de licencias y a la registración de objetos **XTango**.

Por otra parte, el administrador le brinda la posibilidad de realizar tareas de supervisión, tales como el *monitoreo de las sesiones activas* y el *administrador de eventos*.



Obtenga información institucional, comercial y de asistencia técnica desde nuestra página en Internet, y acceda en línea, a la ayuda general del sistema.

A continuación, detallamos la funcionalidad de cada una de las opciones del administrador de **Tango**.

Usuarios

Cada persona que ingresa a Tango está representada por un usuario. Al crear un usuario, sólo es necesario que le asigne un nombre de usuario.

Como información complementaria o adicional, es posible indicar el nombre completo, su correo electrónico, la empresa por defecto a utilizar y si es un usuario de red.

▼ Modificar contraseña

Cuando usted define los usuarios que ingresarán al sistema, es posible asignarle a cada uno de ellos, una *contraseña*.

Utilice esta opción para ingresar o cambiar la contraseña de un usuario determinado.

▼ Permisos de Administración

En esta opción, usted define el acceso que tendrá el usuario al administrador del sistema.

Esta definición se realiza de manera individual, con la posibilidad de habilitar tareas funcionales y opciones de ejecución del administrador.

Roles

Los roles tienen por función definir el acceso a los distintos procesos de Tango. Aquí se definen conjuntos de permisos que luego serán asignados a uno o más usuarios.

Al crear un rol, asígnele un *nombre* y una *descripción*. Por último, defina si el rol tendrá acceso total al sistema.

Además se podrán establecer accesos sobre **Tango Live** y sobre las Consultas externas.

Para detallar un poco más el uso de permisos ver el ejemplo de integración donde se relacionan los usuarios con los roles, las empresas y los filtros de seguridad.

▼ Definición de acceso

Defina el alcance funcional de un rol, con la posibilidad de habilitar ramas funcionales y opciones de ejecución del sistema.

Parametrización adicional para los módulos Tango Astor:

Con respecto a las operaciones:

Puede definir el alcance del acceso a niveles de operación para los maestros principales de los módulos **Tango Astor**, especificando y habilitando acceso por Alta, Baja y/o Modificación de datos. Recuerde que las distintas acciones son posibles de auditar, generando el histórico correspondiente a la operación (Fecha/Hora, Usuario y Terminal que registró la operación). Para mayor información, consulte Configuración de auditoría.

Códigos de los maestros principales: si el rol tiene habilitado el acceso a la modificación de los datos, adicionalmente podrá indicar si permite la modificación del código que identifica a un registro (es decir, si permite la recodificación del maestro), mediante la definición del parámetro *Permite cambiar códigos*.

Con respecto a los filtros de seguridad:

Sueldos y Control de personal: en caso de haber definido filtros de seguridad para Legajos, es posible indicar para cada ítem de menú si deberá considerarse. Active la opción 'No aplica filtro de seguridad' a fines de que el ítem de menú considere la totalidad de los legajos.

 Ejemplo

Se define un filtro de seguridad para Legajos con sueldos superiores a \$5.000. Se indica para el Rol 'Liquidador planta' que para el ítem de menú de 'Liquidación de conceptos' se deberá considerar el filtro, desactivando la opción 'No aplica filtro de seguridad'. En cambio para el ítem de menú de 'Familiares', el rol podrá tener acceso a los familiares de todos los legajos, activando la opción 'No aplica filtro de seguridad'.

Tango Astor Contabilidad: es posible definir filtros de seguridad para las siguientes entidades del módulo: Ejercicios, Jerarquías, Cuentas, Tipos de auxiliares, Auxiliares, Clases de indicadores contables. Para los ítems de menú relacionados a dichas entidades, es posible indicar si deberá considerarse el filtro de seguridad, mediante las acciones 'No filtra ejercicio', 'No filtra jerarquías contables', 'No filtra cuentas contables', etc.

Para mayor información consulte el tópico [Filtros de seguridad](#).

Empresas

Tango permite mantener bases de datos independientes para distintas empresas.

El administrador de empresas brinda un conjunto de opciones que explicamos a continuación.

Para acceder a cada opción del administrador de empresas, selecciónela en el panel izquierdo del administrador; o elija la opción 'Empresa' de la barra de menú o bien, elija una empresa del panel derecho y haga clic en el botón derecho del mouse.

Crear nueva empresa

El asistente para la administración de empresas lo ayudará a registrar los datos de la empresa en el momento de su creación.

Ingrese el *nombre de la empresa*.



El tipo de base de datos asociado a la empresa es MSSQL.

A continuación, indique el *nombre del servidor* donde se ubicará la base de datos.



Para poder crear una empresa, el servidor debe estar en línea y funcionando.

El paso siguiente consiste en definir el *tipo de empresa* a crear. Las opciones posibles son:

Una nueva empresa: la empresa a crear tendrá sólo los datos por defecto.

Adjuntar una empresa existente: en este caso, la nueva empresa tomará una base de datos ya existente.

Una vez elegido el tipo de empresa, defina qué base de datos utilizará:

Si es una nueva empresa, las opciones disponibles son las siguientes:

Crear una nueva base de datos: en este caso, se creará físicamente una nueva base de datos, con la estructura y los datos necesarios para su utilización. A continuación, ingrese el nombre de la base de datos.

Seleccionar una base de datos existente: se tomará una base de datos existente y se crearán la estructura y los datos necesarios para su utilización. A continuación, elija el nombre de la base de datos a considerar.

Si adjunta una empresa existente, ingrese el nombre de la base de datos.

Como Opciones avanzadas, usted tiene información acerca del archivo de datos, del archivo de transacciones y si la base de datos elegida se compacta automáticamente.

Para finalizar, se exhibe una ventana que resume los datos por usted definidos (nombre de la empresa, tipo de base, nombre del servidor, nombre de la base de datos y si genera datos por defecto).

Si todos los datos son correctos, haga clic en el botón "Terminar".

Para modificar alguno de los datos ingresados, utilice el botón "Atrás".

Para salir de la opción sin realizar ninguna acción, seleccione "Cancelar".

Modificar empresa

Desde esta opción es posible cambiar, para la empresa seleccionada, los siguientes datos: *nombre, usuario y contraseña* asignados.

Como información adicional, se exhibe el *nombre del servidor y la base de datos* asociada con la empresa.

Eliminar empresa

Para dar de baja una o más empresas, que ya no serán utilizadas, seleccione la empresa con el mouse e invoque este comando.

Si la empresa seleccionada tiene permisos definidos, se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmación.

Además de eliminarla de la lista de empresas disponibles, puede borrar todo el directorio y sus archivos.

Si usted ya no utiliza esta empresa, y los datos están convenientemente resguardados en una copia backup, es conveniente borrarlos del disco a efectos de dejar liberado el espacio que ocupan.

Campos adicionales



Utilice esta opción para definir campos adicionales a las distintas entidades que maneja el sistema.

Estos nuevos campos podrán ser visualizados y editados en el proceso de ABM correspondiente a la entidad.

Al definir un campo adicional, usted elige su ubicación en el formulario, y ese lugar será respetado en el momento de visualizar el campo en la pestaña de campos adicionales.

Para referenciar el campo adicional desde las fórmulas de liquidación, en el módulo **Tango Astor Sueldos**, es necesario crear una nueva variable. Para ello, debe aplicar el *Campo adicional* del módulo **Tango Astor Sueldos** seleccionando la *Tabla* y el *Campo adicional*.

▼ Copiar campos adicionales

Utilice esta opción para copiar campos adicionales entre empresas.

Para eso seleccione una empresa de origen, en ese momento se despliega en el panel de la izquierda de la grilla todos los campos adicionales, agrupados por tabla que posea esa empresa.

Luego debe marcar los campos que desea copiar, y a qué empresa o empresas desea aplicar los cambios.

▼ Verificar campos adicionales

Usted deberá seleccionar esta opción cuando se proceda a una conversión de empresa con campos adicionales, o cuando se restaure una copia de seguridad que posee campos adicionales.

Este proceso permite habilitar los campos adicionales para poder ser utilizados y visualizados desde los ítems de menú.

Migrar empresa

Si usted desea utilizar los módulos **Tango Astor Sueldos**, **Control de Personal** y **Contabilidad** podrá realizar en cualquier momento la migración de datos desde los módulos de **Tango Sueldos**, **Control de Personal** y **Contabilidad**.

Para poder migrar una empresa, como primera medida debe deshabilitarla.

Usted podrá repetir este proceso tantas veces como desee, pero en cada repetición se perderán los datos previamente migrados.

Tenga en cuenta que, una vez realizada la migración hacia **Tango Astor Contabilidad**, no está habilitada la migración automática hacia **Tango**. La migración automática de datos es siempre en un sentido: desde la base de datos de los módulos **Tango (Contabilidad, Sueldos y/o Control de Horarios)** hacia los módulos **Tango Astor (Sueldos, Control de Personal y Contabilidad)**.

Copia de seguridad

Permite grabar (o resguardar) y recuperar (o restaurar) bases de datos completas, a modo de copia de seguridad.

En ambas opciones, utilice el botón "Examinar" para localizar con facilidad el archivo de copia.

▼ Resguardar

Para realizar una copia de seguridad de la empresa seleccionada, ingrese los siguientes datos: nombre y ubicación del archivo de resguardo.

▼ Restaurar

Seleccione esta solapa para recuperar una copia de resguardo.

Simplemente ingrese el archivo que contiene la información a restaurar.

Administrar decimales

Invoke al administrador de decimales cuando necesite aumentar o disminuir la cantidad de decimales de su sistema.

Desde esta opción, usted configura la cantidad de decimales para cada módulo del sistema.



IMPORTANTE: realice un backup de la información antes de ejecutar este proceso.

Si no necesita realizar cambios, puede procesar nuevamente los importes ya ingresados, activando (tildando) el parámetro *Reprocesar todos los módulos*.

Al invocar el comando, se presenta un asistente, los pasos a seguir para realizar la configuración deseada son los siguientes:

1. Como primera medida, en la grilla defina los decimales para cada una de las monedas, indicando la cantidad de decimales para importes y cotizaciones.
2. En el próximo paso defina los cambios que desea aplicar sobre el sistema, asignando una cantidad de decimales para importes unidades a cotizar e importes en moneda extranjera contable (**Contabilidad**), cantidades de artículos (**Stock**), precios de artículos (excepto listas de precios de **Ventas**).
3. Como última medida; indique la configuración de decimales que desea modificar para cantidades y valorizaciones de liquidación, importes generales e importes de liquidación del módulo **Tango Astor Sueldos**.



En todos los casos, la cantidad máxima de decimales es 4, excepto para las cantidades de artículo de **Stock**, que en ese caso es 6.

Las cotizaciones y el impuesto interno por importe fijo tendrán 2 decimales más que los importes.

Para finalizar, se exhibe una ventana que resume los datos por usted definidos. Si todos los datos son correctos, haga clic en el botón "Terminar".

Para modificar alguno de los datos ingresados, utilice el botón "Atrás".

Para salir de la opción sin realizar ninguna acción, seleccione "Cancelar".



Aclaración: para aumentar los decimales en el módulo **Tango Astor Contabilidad** debe ingresar a la opción de menú *Monedas* en el módulo **Procesos generales** o **Tango Astor Contabilidad**.

Convertir empresas

Para ingresar a esta opción, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la empresa a convertir o bien, invoque al asistente de conversión desde el menú del administrador del sistema. Esta última opción le permite seleccionar más de una empresa a convertir.



Realice una copia de resguardo *antes* de iniciar la conversión de una empresa.

Deshabilitar empresa

Utilice esta opción para lograr que ningún usuario tenga acceso a la empresa seleccionada. Por ejemplo, invoque esta opción para evitar que los usuarios ingresen a una empresa durante la configuración de sus decimales.

Invoque la haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre una empresa en particular.

Actualizar

Haga clic en esta opción para refrescar la información del panel derecho de la ventana del administrador de empresas.

Ver

Utilice esta opción para cambiar la modalidad de presentación de la información del panel derecho del administrador de empresas.

Las opciones posibles son las siguientes: 'Iconos pequeños', 'Iconos grandes', 'Detalle' y 'Lista'.

Propiedades

Desde esta opción es posible consultar la siguiente información de la empresa seleccionada: nombre de la empresa, nombre del servidor, base de datos asociada, usuario habilitado y tipo de base de datos.

Tareas de depuración

Utilice esta opción para planificar una tarea de depuración.

Esta tarea implica la eliminación de registros generados por el sistema en tablas temporales que se utilizan cuando usted opera en el sistema mediante listados, consultas o cálculos temporales.

Es conveniente hacer esta tarea de depuración cuando no hay usuarios operando en el sistema, por ejemplo al terminar la jornada laboral o antes de iniciarla, y según cantidad de terminales instaladas y la cantidad de transacciones realizadas diariamente, se recomienda una frecuencia semanal.

Para más información, consulte el ítem [Servicio de Depuración](#).

Tareas de copias de seguridad

Utilice esta opción para planificar una tarea de copia de seguridad.

Esta tarea permite automatizar el resguardo de los datos en caso de registrarse algún eventual incidente en el sistema o en el entorno (corte de luz, problemas con el servidor, problemas de conexión, incendios, otras contingencias, etc.).

Esta tarea será necesaria para la buena administración del sistema.

Es conveniente hacer esta tarea de copia de seguridad cuando no hay usuarios operando en el sistema, por ejemplo al terminar la jornada laboral o antes de iniciarla, y se recomienda una frecuencia diaria.

Para más información consulte [Servicio de Copias de Seguridad](#).

Copiar empresa

Esta opción permite copiar de una empresa origen todos los datos de las las tablas maestras (no es posible elegir una tabla específica), desde los módulos seleccionados hacia una empresa de destino.

De esta forma se facilita la configuración de una nueva empresa para los casos en que los datos maestros sean los mismos.

El asistente lo guiará en el proceso de copiar empresa.

Indique la empresa de origen y la empresa de destino para realizar la copia de empresa. El proceso verifica que las dos empresas seleccionadas pertenezcan a la misma versión del sistema, esto asegura que la estructura de la base de datos sea la misma.

Seleccione los módulos a procesar. Los datos de los módulos seleccionados se perderán en el

momento de realizar la copia.

Seleccione los módulos de **Tango Astor** a procesar. Los datos de los módulos seleccionados también se perderán en el momento de realizar la copia.

A continuación, se mostrarán todos los datos que se copiarán. Si la información es correcta presione el botón "Copiar".



CUIDADO: Si bien se copian sólo los datos maestros de cada módulo seleccionado, si en la empresa de destino existen datos ingresados, ya sea maestros o de operaciones, los mismos se perderán con la copia.



Si lo que desea es realizar una transferencia de movimientos sin perder los datos guardados en la empresa destino, será conveniente que utilice el proceso de [transferencia de información entre empresas](#), ya que no elimina asiento alguno, sino que modifica o agrega nuevos registros sin eliminar aquellos existentes.

Restaurar y crear empresa

Usted podrá crear una empresa desde una copia de seguridad existente.

Para poder realizar este proceso es necesario contar con privilegios de administrador sobre el servidor **Microsoft SQL Server**.

El asistente lo guiará en el proceso de restaurar y crear una nueva empresa.

Indique los datos de conexión; *nombre, usuario y contraseña* del servidor que desea utilizar para la empresa.

Seleccione el archivo de copia de seguridad que desea restaurar, se validará que sea compatible con el servidor elegido para la empresa. En el caso de almacenar más de una copia en el mismo archivo deberá elegir cuál es la copia desea restaurar.

Ingrese el nombre de la empresa que quiere agregar al sistema. Por defecto la empresa se creará en estado 'Habilitada', el usuario podrá modificar este parámetro. El asistente mostrará el nombre que le asignará a la base de datos y por últimos aparecerá la ruta donde se creará la base de datos, también podrá modificar este directorio.

A continuación, se mostrarán todos los datos para la creación de la nueva empresa. Si los datos son correctos presione el botón "Crear empresa".

Una vez terminado el proceso y creada la empresa, se deberá ejecutar el proceso [Verificar estructura](#).

Verificar estructura

Utilice esta opción para revisar la estructura de la base de datos y la integración física de la misma según la versión del sistema. (tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, claves únicas, índices, procedimientos, vistas).



Esta operación es válida si se encuentra en el servidor del sistema.



Si la empresa queda con este icono usted deberá ejecutar el proceso de verificación de estructura. Esto significa para el sistema que la base de datos no fue verificada.

Para ver esta descripción desde el Administrador del sistema, dentro de *Empresas* deberá cambiar la Vista a Detalle y así aparecerá una columna llamada "AXSQLDoctor" donde se especificará el estado de la empresa para el sistema.

La empresa queda pendiente de verificar:

Cuando se agrega una nueva empresa seleccionando la opción [Restaurar y Crear empresa.](#)

Cuando se selecciona la opción [Crear empresa](#) adjuntando una empresa existente.

Cuando se selecciona la opción [Crear empresa](#) adjuntando una empresa para convertir.

Si el proceso de verificación de estructura finalizó con éxito el icono de la empresa cambiará:



La empresa pertenece a la misma versión instalada del sistema y el estado de cambiará a la estructura de la base de datos es correcta.



La empresa pertenece a una versión anterior a la instalación del sistema y el estado cambiará a la estructura de la base de datos es correcta. Esto significa que deberá ejecutar el proceso [Convertir empresa.](#)



Si por algún motivo el proceso no se pudo conectar a la base datos para revisar la estructura, el estado de la empresa cambiará al estado no es posible conectarse a la base de datos. Esto no implica que la estructura tenga o no errores sino que no se pudo realizar la verificación. Podrá ejecutarse el proceso en otro momento.



Si el proceso detecta errores de estructura, aparece un mensaje informando las anomalías encontradas y generará un archivo que se guardará en el directorio:
C:\Programs Files\AxSQLDoctor\BIN\Diagnosticos

Si usted presiona "Generar reporte", el sistema generará la información necesaria para enviarla por mail al Departamento de Soporte Técnico de **Axoft Argentina S.A.** a la dirección: servicios@axoft.com

Es importante para poder resolver posibles errores que arroje el proceso, que estos archivos no sean alterados.

En este caso el estado de la empresa cambiará a la base de datos posee errores en su estructura.

Esta verificación de estructura también se realiza cuando se produce una actualización del sistema a una nueva versión.

Cuando empieza a ejecutarse el instalador de la nueva versión, automáticamente se dispara el proceso y se verifican todas las empresas del sistema.

En caso de encontrar errores también aparece un mensaje avisando que se hay errores de estructura en una o más empresas y pregunta si a pesar de eso desea continuar con la instalación.

En caso de continuar con la actualización no podrá utilizar las empresas que contienen errores de estructura.

En caso de no continuar se generan también un archivo con los errores encontrados que podrá enviarlo por mail al Departamento de Soporte Técnico de **Axoft Argentina S.A.**

Transferir información entre empresas

Este asistente lo ayuda a transferir, exportar e importar información entre empresas.

Esta herramienta es útil para transportar configuraciones de datos maestros comunes que son necesarios para operar en las distintas empresas. Un asistente lo guiará en la selección de las diferentes tablas. Este proceso está habilitado para los siguientes módulos: **Tango Astor Contabilidad, Tango Astor Suelos, Procesos generales y Tango Astor Activo Fijo.**

Durante el proceso, recuerde que:

Para volver al paso anterior, haga clic en el botón "Atrás".

Para abandonar el proceso, haga clic en el botón "Cancelar".

Para continuar, haga clic en el botón "Siguiente".

Para iniciar la generación, una vez ingresados los parámetros, haga clic en el botón "Terminar".

Se podrán agregar o actualizar datos de las opciones seleccionadas por el usuario, podrá elegir de cada módulo, qué ítem de menú desea transferir, por defecto se marcarán las tablas relacionadas necesarias para conservar la integridad de los datos.

En los siguientes ítems explicamos cada una de las operaciones disponibles en esta herramienta.

La principal diferencia entre esta opción y el proceso [Copiar empresa](#) es que en la transferencia no se elimina información, sino que se modifican o agregan registros.



Es recomendable que tenga en cuenta estas consideraciones antes de realizar cualquier transferencia de información entre empresas.

▼ Transferir información entre empresas

Permite transferir información de una empresa de origen a una o varias empresas de destino.

Deberá seleccionar la empresa de origen y las empresas de destino, la información a transferir y el tipo de transferencia a realizar.

▼ Exportar información a un archivo de transferencia

Permite exportar información de una empresa de origen a un archivo de transferencia.

Deberá seleccionar la empresa de origen, el directorio de exportación y el nombre del archivo .zip que se creará.

Por último, defina la información a exportar tildando las diferentes opciones, ellas representan las tablas necesarias para conservar la integridad de los datos.

▼ Importar información desde un archivo de transferencia

Permite importar información desde un archivo de transferencia a una o varias empresas de destino.

Deberá indicar la ruta de importación y el nombre del archivo .zip, las empresas de destino, la información a importar y el tipo de importación a realizar.

▼ Otras consideraciones

Se verifica antes de iniciar el proceso que la empresa de origen posea la misma versión que las empresas de destino.

El proceso modifica o agrega nuevos registros, no borra registros existentes.

Si en el transcurso del proceso se encuentra algún error en las opciones seleccionadas no realizará ninguna actualización en la empresa de destino.

Se verifica que el archivo .zip seleccionado corresponda a un archivo generado por medio de la Exportación.

Al finalizar la operación de transferencia o de importación, se muestra en pantalla el reporte de resultados. En la grilla superior aparecen los registros agregados y modificados por empresa y en la grilla inferior aparece el detalle de errores. Si se posiciona sobre alguna de las dos grillas, al hacer clic en el botón derecho del mouse, accede a las siguientes funciones: Imprimir y Exportar a Excel.

Permisos

Los permisos determinan qué usuarios entran a qué empresas con qué roles.

Puede ver los permisos existentes de distintas maneras: ordenados por empresa, por usuario o por rol. Para ello, elija la opción correspondiente en el botón "Vista".

Presione la opción "Agregar" para poder establecer la relación entre el usuario, el rol y las empresas existentes.

De esta forma queda definido para un usuario a qué empresas del sistema podrá acceder y en qué ítems de menú podrá operar.

Para detallar un poco más el uso de permisos ver el ejemplo de integración donde se relacionan los usuarios con los roles, las empresas y los filtros de seguridad.

Reportes

Utilice el administrador de reportes para copiar reportes, agregar subreportes, asignar subreportes existentes y agregar o eliminar columnas en reportes existentes.

Barra de Herramientas

Desde esta barra se accede a las siguientes opciones:

[Asistente para agregar o eliminar columnas](#)

[Asistente para agregar subreportes](#)

Ayuda

Pantalla principal

El sector izquierdo de la pantalla muestra en forma de árbol, las opciones de menú con los procesos desde donde se imprimen reportes.

A medida que se mueva en el árbol, en el sector derecho de la pantalla se visualizan las carpetas que dependen de la rama en la que está posicionado y/o reportes existentes.

Al seleccionar un reporte en particular, se exhiben a la derecha de la pantalla, dos grillas:

la grilla superior muestra las distintas opciones del reporte;

la grilla inferior muestra el o los reportes asociados a cada opción.

La grilla de opciones brinda como información, el nombre de la opción del reporte y un comentario asociado.

Con el botón del sector inferior de la grilla accede a las propiedades de cada opción. Para más información, consulte el ítem [Botón Propiedades de la Opción](#).

La grilla de reportes exhibe los siguientes datos: nombre, archivo, público, empresa, defecto, visible y un comentario.

Con los botones del sector inferior de la grilla accede a las propiedades de cada reporte, a la lista de subreportes asociados y además, puede copiar o eliminar el reporte seleccionado. Estas mismas opciones se invocan con el botón derecho sobre cada registro de la grilla. Para más información, consulte el ítem [Botón Propiedades del Reporte](#).

Botón Propiedades de la Opción

Utilice este botón para consultar información general de la opción (nombre, título y comentario).

Botón Propiedades del Reporte

Desde esta pantalla, a igual que en la grilla de reportes, se exhibe la siguiente información:

Nombre: es el nombre del reporte.

Archivo: es el nombre del archivo físico.

Público: un reporte puede ser *público* o *privado*. Si es público, puede ser utilizado en todas las empresas. Caso contrario, sólo lo utiliza una empresa en particular.

Empresa: si el reporte es privado, este campo indica el nombre de la empresa habilitada para usar el reporte. Si se trata de un reporte público, este campo de la grilla está en blanco.

Reporte Por defecto: si este parámetro está activo, significa que cuando se imprima el informe desde **Tango**, este reporte se tomará por defecto. Esto se ve en la solapa Reportes de cada pantalla de impresión de reportes **Tango**.

Visible: indica si el reporte se ve en la lista de reportes a imprimir desde **Tango** (también se ve en la solapa Reportes de cada pantalla de impresión de reportes).

Comentario: texto libre referido al reporte.

Sustituye reporte físico original: este parámetro se habilita en la copia de reportes, y se utiliza para reemplazar el reporte original de los informes de **Contabilidad**. En estos casos no se tiene en cuenta la marca de reporte por defecto

Botón Actualizar servidor

Este botón es de utilidad para actualizar en el servidor, los reportes generados en forma local. De manera, estarán disponibles para el resto de los usuarios cuando realicen la actualización de su instalación local.

Botón Copiar

Este botón le permite generar un nuevo reporte en base a uno ya existente. Se tienen en cuenta también, los subreportes asociados al reporte de origen.

Tenga en cuenta que:

Un reporte *público* puede copiarse como "público" o asignarse a una empresa en particular y convertirse en "privado" de esa empresa.

Un reporte *privado* puede copiarse únicamente como "privado" de la misma empresa que el reporte de origen.

Botón Eliminar

Este botón sólo se habilita para eliminar los reportes creados por usted. No es posible eliminar aquellos reportes que vienen por defecto con el sistema.

Botón Subreportes

Muestra una grilla con los subreportes asociados al reporte en pantalla, si son públicos y el tipo de subreporte.

Los tipos de subreporte posibles son los siguientes:

Subreporte

Cabecera

Reporte principal
Reporte secundario
Pie de Página

Desde esta pantalla, usted puede realizar las siguientes operaciones:

Agregar subreportes: es posible crear un subreporte nuevo o asignar a un reporte, un subreporte existente. Esta operación se lleva a cabo mediante un asistente (el mismo al que se accede desde la barra de herramientas, pero acá no es necesario indicarle el reporte para el que se agregará el subreporte porque ya estamos posicionados en un reporte antes de entrar al asistente). Para más información, consulte el ítem [Asistente para agregar subreportes](#).

Recuerde que para asignar un subreporte (nuevo o existente):

- si el reporte en el que está posicionado es *público*, se puede asignar un subreporte "público";
- si el reporte en el que está posicionado es *privado*, se puede asignar un subreporte "público" o "privado" de la misma empresa a la que pertenece el reporte.

Desasignar: esta función elimina la relación del subreporte con el reporte (no elimina físicamente el subreporte, sólo lo desasigna del reporte).

Consultar enlaces: consulte los enlaces del subreporte con el reporte principal. Tenga en cuenta que sólo los subreportes de tipo "subreporte" tienen definidos enlaces con el reporte principal.

Consultar las dependencias: indica todos los reportes a los que se encuentra asociado el subreporte.

Propiedades: acceda a las propiedades del subreporte para consultar si el subreporte es público o privado, el origen de sus datos (herramienta de búsqueda), los campos de ordenamiento y los cortes de control. **Las modificaciones que se hagan en esta pantalla afectan a todos los reportes. Si el subreporte se reutilizó en otros reportes, se verá afectado por las modificaciones en esta pantalla de propiedades.**

Asistente para agregar o eliminar columnas



Acceda a este asistente desde el botón de la barra de herramientas.

Para agregar o eliminar columnas a un reporte estándar de **Tango**, es necesario hacer primero, una copia del reporte. No es posible modificar el reporte original de **Tango**, sino que las modificaciones se hacen siempre sobre la copia.

Si el reporte es *público*, no se muestran los campos adicionales de la tabla seleccionada.

Si el reporte es *privado*, se muestran los campos adicionales de la tabla, definidos en la empresa del reporte.



En forma automática, se genera el archivo *TTX* y además, se ejecuta la operación *verify database* en Crystal Reports. Desde Crystal Reports será necesario ubicar la nueva columna en el reporte.

Asistente para agregar subreportes



Acceda a este asistente desde el botón de la barra de herramientas o bien, desde el botón "Agregar" en la pantalla de subreportes. La diferencia radica en que si accede desde la pantalla de subreportes, no es necesario elegir la opción de menú ni el reporte, ya que está posicionado en un reporte particular.

Para agregar un subreporte a un reporte estándar de **Tango**, es necesario hacer primero una copia del reporte. No es posible modificar el reporte original de **Tango**, sino que las modificaciones se hacen siempre sobre la copia.

Las opciones posibles a realizar son:

- Crear un nuevo subreporte
- Agregar un subreporte existente

Cuando agrega un subreporte nuevo, indique el tipo de subreporte a crear.

Los subreportes de tipo 'Cabecera' se agregan en Crystal Reports en una nueva sección de cabecera de página.

Los subreportes de tipo 'Reporte secundario' y de tipo 'Subreporte', se agregan en una nueva sección de detalle.

Los subreportes de tipo 'Pie de Página' se agregan en Crystal Reports, en una nueva sección de pie de página.

A un nuevo subreporte, usted puede:

1. Asignarle una búsqueda existente en **Tango.**

Si el subreporte pertenece a un reporte público o privado, se realizan las siguientes validaciones:

- Si el reporte es *público*, la búsqueda no debe tener campos adicionales.
- Si el reporte es *privado*, la búsqueda no debe tener campos adicionales. En caso de tenerlos, se valida que sean de la empresa a la que pertenece el reporte.

2. Crearle una nueva consulta (con la ayuda de un asistente). Para más información, consulte el ítem [Asistente para la creación de una consulta](#).

Si asigna un subreporte existente, se valida que se cumplan las siguientes condiciones:

- Si el reporte físico es *público*, se traen los subreportes públicos.
- Si el reporte físico es *privado*, se traen los subreportes públicos y los privados que correspondan a la empresa del reporte físico.

Se controla además, que se complete el tipo para todos los subreportes seleccionados.



Los nuevos subreportes serán creados automáticamente en el archivo de Crystal Reports y ubicados en una nueva sección con los campos de enlace configurados. También, se genera y se asocia automáticamente el archivo TTX. El archivo *.rpt y el TTX generados se guardan automáticamente en el directorio de instalación, en el mismo lugar que el resto de los reportes de **Tango**.



Desde Crystal Reports será necesario ubicar los campos del nuevo subreporte.

Al finalizar el asistente, se ofrece abrir Crystal Reports para ver las modificaciones y ubicar los campos en los subreportes.

Si el reporte a grabar está abierto en Crystal Reports, se exhibirá el siguiente mensaje: *"El reporte no puede modificarse porque está siendo utilizado por otra aplicación. ¿Desea reintentar?"*.

Si no reintenta, no se podrán generar los cambios en Crystal Reports.

Usted deberá realizar los cambios manualmente en esa herramienta: insertar el subreporte, asociarle el archivo TTX y definir los enlaces con el reporte principal. Cuando inserte el subreporte desde Crystal Reports, debe identificarlo con el mismo nombre que lo creó desde el administrador de reportes de **Tango**.

El archivo TTX (que se generó automáticamente desde el administrador de reportes) tiene el mismo nombre que el subreporte.

Asistente para la creación de una consulta

Desde este asistente es posible agregar nuevas consultas sobre las tablas de **Tango**.

Para ello, ingrese los datos que identificarán a la consulta (un nombre y un título).

A continuación, seleccione la tabla principal sobre la que se efectuará la consulta.

Por último, seleccione los campos a incluir como columnas de la consulta. Utilice para realizar esta operación, los siguientes botones:

-  Expandir el nivel de la consulta.
-  Agregar campos seleccionados.
-  Agregar todos los campos.
-  Quitar campo.
-  Quitar todos los campos.

Filtros de seguridad



Utilice esta opción para definir filtros sobre las entidades del sistema.

Para ello, seleccione una entidad, a la que le asignará condiciones para la visualización de los ítems.

Presione la opción "Agregar" para crear un nuevo filtro, seleccionando la empresa y la entidad del sistema.

De esta forma queda definido un filtro de seguridad que puede asociarse al usuario que se aplicará sobre las opciones de menú asignadas según el rol relacionado con el mismo.

Para detallar un poco más el uso de filtros, vea el ejemplo de integración, en el mismo se relacionan los usuarios con los roles, las empresas y los filtros de seguridad.

Estos filtros son aplicables a los siguientes módulos **Tango Astor: Tango Astor Contabilidad, Sueldos, Control de personal y Procesos generales.**

Servidores

Esta opción brinda información de cada uno de sus servidores, con la posibilidad de agregar nuevos o eliminar alguno existente.

Al agregar un nuevo servidor, indique el *nombre del servidor* y la *dirección IP*.

Como información adicional, es posible definir si se trata de un *servidor de bases de datos* y además, si es un *servidor de componentes*.

En el caso de servidores de bases de datos, indique el *usuario de base de datos* y su *clave o contraseña*.


Lista de llaves

En la configuración de estación de trabajo, en la solapa 'Configuración Servidor', se muestra una lista con las llaves de protección, y el estado, que puede ser:

Presente: la llave fue detectada y leída correctamente

Llave no encontrada: no se encontró la llave conectada al sistema

Otros mensajes: podrían aparecer mensajes de error, si por ejemplo no se encontraran instalados los drivers de la llave, u otros errores.



Bases de datos

Este administrador le permite realizar distintas tareas vinculadas con las bases de datos.

Los comandos asociados al administrador de base de datos son: [Archivo](#), [Ver](#), [Opciones](#) y [Ayuda](#).

Archivo

Si selecciona un servidor en particular, se presenta la opción Propiedades.

Desde este comando, invoque la opción "Salir" para abandonar el administrador de bases de datos.

Ver

Utilice este comando para cambiar la modalidad de presentación de la información del panel derecho.

Las opciones posibles son las siguientes: 'Iconos pequeños', 'Iconos grandes', 'Detalle' y 'Lista'.

Por otra parte, se presentan dos opciones de visualización: 'Avanzada' y 'Standard'.

Vista avanzada: utilizando esta vista, usted tiene acceso a la información de los servidores y las bases de datos de las empresas existentes en el sistema (incluida la del diccionario).

Si selecciona un servidor en particular y hace clic sobre el botón derecho del mouse, se presenta la opción 'Propiedades'.

Propiedades: al ingresar a esta opción, se exhibe la ventana de Datos de acceso para que usted indique el *usuario* y *clave* habilitados para acceder a los datos de **Microsoft SQL Server**.

Esta opción exhibe dos solapas: General(en la solapa General hallará información general de los siguientes ítems: sistema operativo, versión, lenguaje, plataforma, memoria y cantidad de procesadores) y Memoria(en la solapa Memoria se exhiben los valores actuales de memoria (mínimo y máximo), con la posibilidad de aplicar una nueva configuración).

Vista standard: al seleccionar esta vista, se exhiben en el panel izquierdo, dos carpetas: Empresas y Sistema.

La primera contiene el nombre de las empresas existentes en el sistema, en tanto que la segunda tiene asociada la base de datos del diccionario.

Desde esta vista no se tiene acceso a la información de los servidores.

En el panel derecho, se exhiben los ítems asociados a la carpeta seleccionada.

Opciones habilitadas en ambas vistas

Tanto en la vista standard como en la vista avanzada, para cada una de las empresas, es posible acceder (haciendo clic sobre el botón derecho del mouse) a las siguientes opciones: 'Copia de seguridad', 'Restaurar copia de seguridad', 'Compactar' y 'Propiedades'.

▼ Copia de seguridad

Al seleccionar esta opción, se abre una ventana con el árbol de directorios o carpetas del servidor asociado a la empresa seleccionada.

Elija el directorio o ubicación y el archivo donde se guardará la copia de seguridad.

Haga clic en el botón "Aceptar" para iniciar el proceso de copia o bien, en el botón "Cancelar" para salir de la opción.

Para más información, consulte en este capítulo, el ítem [Copia de Seguridad](#).

▼ Restaurar copia de seguridad

Esta opción recupera una copia de seguridad existente para la empresa seleccionada. Es posible realizar la restauración desde una base de datos o desde un archivo.

Al pie de la pantalla se exhibe información de la copia de seguridad (fecha de creación, archivo de datos, cantidad de copias de seguridad de la base de datos, etc.).

Para más información, consulte en este capítulo, el ítem [Copia de Seguridad](#).

▼ Compactar

Invoque esta opción para eliminar espacios en blanco y registros borrados en la base de datos de su empresa.

▼ Propiedades

Esta opción brinda información general y de los datos de acceso para la empresa elegida.

En la solapa General se exhiben datos propios de la base de datos (propietario, fecha de creación, tamaño y archivo) y los relacionados a la última copia de seguridad y al mantenimiento.

En la solapa Datos de acceso se informa cuál es el *usuario* que utiliza el sistema para acceder a los datos del Microsoft SQL Server.

Opciones

Desde este comando es posible efectuar consultas SQL en cualquiera de las empresas definidas en el sistema.



Es posible definir la modalidad de presentación del resultado de la consulta: 'Modo texto', 'Modo grilla' o guardarlo en un archivo.



Haga clic en este botón para ejecutar la consulta SQL.

Ayuda

Invoque este comando para acceder a la ayuda del administrador.

Impresoras

Tango utiliza los drivers de impresora definidos en Ms Windows.

Es por ello que habitualmente utiliza el modo de impresión gráfico, con la fuente por defecto Courier New. Si usted desea utilizar una impresora en modo texto (o carácter), agréguela a la lista de impresoras que utilizan modo texto. Para habilitar una impresora de modo que trabaje respetando el código ANSI, seleccione la ficha titulada 'Impresoras de texto' y agréguela a la lista de impresoras e ingrese su nombre y el driver a utilizar.

Si usted necesita utilizar las impresoras en modo gráfico, con una fuente distinta a Courier New, seleccione la ficha titulada 'Impresoras gráficas' y modifique el campo "Fuente por defecto". Habrá cambiado la fuente por defecto para todas las impresoras que trabajen en modo gráfico. Para cambiar la fuente gráfica para una impresora en particular, agréguela a la lista de impresoras e indique su nombre y la fuente a utilizar.

Consultas Externas



Desde esta opción del administrador general del sistema es posible definir consultas, que podrá visualizar desde Tango Live.

De esta manera, podrá crear consultas sobre la base de datos de la empresa del sistema o sobre bases de datos externas al sistema y ver toda la información en forma centralizada.

Para ello, haga clic en el botón "Nuevo" para que aparezca el asistente de creación de consultas externas. Este asistente lo guiará en el proceso de creación de la consulta externa.

Indique los datos de conexión, nombre, usuario y contraseña del servidor de **Microsoft SQL Server**.

Ingrese el nombre de la base de datos a la que necesita conectarse para realizar la consulta.

Seleccione el nombre la tabla a consultar (cuando quiera que se muestren todos los registros de la tabla) o bien, ingrese la consulta SQL a ejecutar. Por defecto aparece aparecerá la opción tabla y al desplegar el combo mostrará todas las tablas de la base ordenadas en forma alfabética. Si selecciona la opción consulta, aparecerá una consulta generada usando la primer tabla.

A continuación, se mostrará la vista previa en una grilla de la ejecución de la consulta, verifique el resultado de la consulta.

Por último, ingrese el título, descripción y ubicación de la consulta. Además podrá configurar otros datos de la consulta como ser la cantidad de decimales utilizados para las columnas numéricas, los nombres que tomarán los campos según los alias ingresados y si se trata de una columna que totaliza o que agrupa.

Usted puede modificar una consulta existente, para ello deberá seleccionarla del árbol de consultas y presionar el botón "Modificar" o la tecla **<F9>**.

Exportar / Importar consultas externas



El circuito de exportación e importación de consultas externas, le permite generar un paquete

(archivo) con un conjunto de consultas para ser incorporadas a otro sistema. El paquete además de las consultas, contiene información del autor de las mismas e información de contacto para facilitar su distribución.

Exportación de Consultas Externas



Para exportar un conjunto de consultas siga estos pasos:



Antes completar el Paso 1, debe tener creadas las consultas que desee exportar.

Paso 1

Desde el Administrador de consultas externas, presione **<CTRL + E>** o seleccione la opción *Exportar/Importar consultas - Exportar consultas* de la barra de herramientas.

En primer medida seleccione de la lista las consultas que desea exportar.



Para cada consulta seleccionada, puede indicar el *Autor* y datos de *Contacto*, los cuales se mostrarán al usuario en caso de ejecutar la consulta y que se presente algún error.

Paso 2

A continuación, ingrese la información del paquete de consultas. Esta información se muestra al momento de importar el paquete para saber cuál es su contenido sin necesidad de importarlo.

Los datos a ingresar son:

Nombre: ingrese un nombre para el paquete. Por ejemplo: "*Consultas trimestrales consolidadas*".

Descripción: ingrese una descripción que identifique la información al momento de importarla.

Autor: ingrese el nombre del autor del paquete.

Archivo: ingrese el nombre del archivo junto con su ubicación. Si presiona el botón "Examinar" podrá navegar las carpetas de su computadora, e ingresar el nombre del archivo.

Paso 3 (opcional)

Si desea proteger la información con una contraseña, seleccione la opción *Deseo proteger el contenido de este paquete de consultas* e ingrese una contraseña.

Al momento de importar el paquete, esta contraseña será solicitada.

El resultado es un paquete que contiene toda la información de las consultas seleccionadas, listo para ser importado en cualquier sistema **Tango**.



Los paquetes generados sólo son compatibles con sistemas que se encuentren en la misma versión con la que fueron exportados.

Importación de Consultas Externas



Para importar un paquete de consultas, siga estos pasos:

Paso 1

Desde el Administrador de consultas externas, presione **<CTRL + I>** o seleccione la opción *Exportar/ Importar consultas - Importar consultas* de la barra de herramientas.

Indique la ruta y el nombre del archivo que desea importar. El mismo debe tener la extensión *LIVEPKG*.

Luego de indicar el nombre del archivo y presionar "Siguiete", se muestra la información asociada al paquete (Nombre, Descripción, Autor, etc.) junto con la cantidad de consultas que contiene.



Si el archivo seleccionado se encuentra protegido con contraseña, la misma le será solicitada para continuar con el proceso.

Paso 2

Seleccione de la lista de consultas que contiene el paquete, cuáles desea importar a su sistema.

Para cada consulta seleccionada, puede modificar los datos de Autor y Contacto. Los mismos se mostrarán en caso de ejecutar la consulta y que presente un error.



Si no selecciona todas las consultas del paquete, puede volver a ejecutar el proceso de importación con el mismo archivo e importar la información en otro momento.

Paso 3

Indique la ubicación para las consultas a importar. Puede crear nuevas carpetas para clasificarlas.

Paso 4

Indique la información de conexión a la base de datos a consultar. Para mas información, vea el tópico [Consultas Externas](#).

Paso 5

Una vez importadas las consultas, deberá asignar permisos de acceso a las mismas. Ingrese al [Administrador de Roles](#) del **Administrador General** e indique para cada Rol los permisos a las nuevas consultas. Para mas información, consulte Definición de acceso.

Configuración de campos



Si desea configurar el comportamiento de cada columna de una consulta externa, siga estos pasos:

1. Seleccione una consulta y presione el botón "Modificar" o la tecla **<F9>**.

2. Haga clic en el botón "Configurar campos".

3. En el campo Columna, se listan todas las columnas que devolverá el resultado de la consulta. Seleccione una de ellas de la lista e ingrese los parámetros asociados:

Nombre: ingrese el texto que aparecerá como título de la columna al ejecutar la consulta.

Agrupable: indica si la columna se podrá utilizar como criterio de agrupamiento en la grilla de resultados.

Totalizadora: si activa esta opción se mostrará un total al pie de la columna con el resultado de la operación indicada en Agregación.

Visible: si desea ocultar alguna columna del resultado, desmarque esta opción. Luego podrá volver a visualizarla accediendo a las opciones de la consulta.

Tipo de filtro: indique el tipo de filtro a aplicar sobre la columna. Esto permite filtrar el campo por diferentes criterios ('Texto', 'Fecha', 'Numérico') accediendo a las opciones de la consulta.

Repita los pasos 2 y 3 para configurar cada uno de los campos resultantes de la consulta.

Para facilitar la configuración de las consultas externas se asumen por defecto los siguientes criterios:

Todas las columnas que devuelvan como resultado valores numéricos, se consideran como Totalizadoras.


Todas las columnas que no sean de tipo numérico, se consideran como agrupables.

El tipo de filtro por defecto para cada columna tiene que ver con el tipo de datos que contiene, aunque puede modificarse.

Servicios

Desde esta opción del administrador general de Tango es posible configurar el comportamiento de diversas características del sistema.

Para consultar las propiedades de cada servicio, haga clic en el botón derecho del mouse y seleccione desde el menú de contexto la opción adecuada, o bien, presione las teclas **<Alt + Enter>** sobre el servicio.



Cambiar la terminal donde se ejecuta el servicio

Todos los servicios brindan la posibilidad de ejecutarse en un servidor distinto al servidor de **Tango**. Así por ejemplo, puede distribuir el procesamiento y ejecutar los procesos de [depuración](#) y [copia de](#)

[seguridad](#) en un servidor alternativo sin recargar el trabajo del servidor del sistema.

Para cambiar la terminal que ejecuta un servicio, simplemente haga doble clic sobre el icono del servicio en cuestión, o presione la tecla **<Enter>** teniendo dicho icono seleccionado, el sistema le mostrará una lista de las Terminales conectadas a la red, seleccione la nueva terminal que ejecutará el servicio y presione "Aceptar".



Las acciones disponibles en cada servicio están agrupadas bajo la opción de menú *Tipos de los servicios*.

Servicio de Depuración

Mediante este servicio, usted automatiza la depuración de tablas del sistema.

Esta tarea implica la eliminación de registros generados por el sistema, generalmente en tablas temporales, que se utilizan cuando opera en el sistema mediante listados, consultas o cálculos transitorios.



Llamamos *depuración de tablas del sistema* a la eliminación de información de valores históricos (tablas temporales creadas al realizar búsquedas, información sobre operaciones funcionales propias del *Tablero*, datos referidos a la conexión entre casa central y sucursales, etc) que se almacena en la base de datos. Esta información puede resultar perjudicial después de cierto tiempo, ya que es posible que enlentezca el sistema o haga que la base de datos llegue a su límite permitido.

Para depurar las tablas del sistema, indique la [terminal que ejecutará este servicio](#) y elija una [frecuencia de ejecución](#) para esta tarea.

Usted puede crear o editar las tareas relacionadas al servicio de depuración mediante el asistente de creación de tareas. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Desde el *Administrador de Servicios*, seleccione Depuración y elija la opción *Tareas de depuración* desde el menú contextual.
2. Desde el panel izquierdo de la ventana de *Tareas de Depuración*, seleccione Crear tarea de depuración.
3. Se abre el *Asistente de planificación de depuración*, haga click en "Siguiente" para designar el servidor donde se encuentra la base de datos a depurar.

4. Seleccione, desde el listado izquierdo, la o las empresas que desea depurar. Puede elegir todas las empresas tildando el casillero *Todas las empresas*.

5. Complete los siguientes datos:

Ingrese una descripción informativa de la tarea.

Si destilda el casillero *Tarea activa*, la nueva tarea cambia de estado y no se ejecutará llegado el momento (quedará desactivada).

Defina, desde el listado izquierdo, la [frecuencia](#) asignada a la tarea.

Es conveniente hacer esta tarea de depuración cuando no hay usuarios operando en el sistema, por ejemplo al terminar la jornada laboral o antes de iniciarla, y según cantidad de terminales instaladas y la cantidad de transacciones realizadas diariamente, se recomienda una frecuencia semanal.

Servicio de Copia de Seguridad

Utilice esta opción para planificar una tarea de copia de seguridad.



Mediante este servicio es posible automatizar las copias de seguridad de sus empresas, resguardando la información en caso de registrarse algún eventual incidente, ya sea en el sistema o en su entorno. Esta tarea es necesaria para la buena administración del sistema.

Usted puede ejecutar periódicamente (en diferentes frecuencias), el servicio de copia de seguridad de varias empresas al mismo tiempo.

Usted puede crear o editar las tareas relacionadas a la copia de seguridad mediante el asistente de creación de tareas. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Desde el *Administrador de Servicios*, seleccione *Copia de Seguridad* y elija la opción *Tareas de Copia de Seguridad* desde el menú contextual.
2. Desde el panel izquierdo de la ventana de *Tareas de Copias de Seguridad*, seleccione *Crear tarea de copia de seguridad*.
3. Se abre el *Asistente de planificación de copia de seguridad*, haga click en "Siguiente" para designar el servidor donde se encuentra la base de datos a depurar y la ubicación (local o remota) del archivo de copia de seguridad. También puede definir otras opciones: que el nombre del archivo de backup contenga la fecha y hora de creación, un password para encriptar el archivo comprimido, y una ruta en caso de desear una copia local del archivo de resguardo.
4. Seleccione, desde el listado izquierdo, la o las empresas a las que desea resguardar datos. Puede elegir todas las empresas tildando el casillero *Todas las empresas*.

5. Complete los siguientes datos:

Ingrese una descripción informativa de la tarea.

Si destilda el casillero *Tarea activa*, la nueva tarea cambia de estado y no se ejecutará llegado el momento (quedará desactivada).

Defina, desde el listado izquierdo, la [frecuencia](#) asignada a la tarea.

Es conveniente hacer esta tarea de copia de seguridad cuando no hay usuarios operando en el sistema, por ejemplo al terminar la jornada laboral o antes de iniciarla, y se recomienda una frecuencia diaria.

Servicio Tablero de Control

Mediante este servicio, usted automatiza la ejecución del **Tablero de Control**. Este servicio es el encargado de ejecutar periódicamente los indicadores que usted haya configurado, y almacenar los resultados para su posterior consulta.



Es recomendable utilizar una terminal diferente al servidor de **Tango Gestión** para **Tablero de Control**, sobre todo si tiene configurados muchos indicadores, para no sobrecargar de trabajo a su servidor principal.

Para configurar la terminal que ejecuta este servicio, indique la terminal que ejecutará este servicio. Para ello, desde el *Administrador de Servicios*, seleccione *Servicio Tablero de Control* y elija la opción 'Modificar la terminal que atiende el servicio' desde el menú contextual. Desde la ventana *Selección de terminal* seleccione aquella el equipo que ejecutará el servicio y presione "Aceptar".

Servicio de Ejecución del Tablero de Control

Este servicio permite consultar el resultado de los indicadores desde cualquier terminal de la red, incluso desde Internet.



Por ejemplo, si usted está de viaje y no tiene acceso a su red de trabajo, puede acceder a los indicadores del **Tablero de Control** ingresando la URL y la información de acceso requerida por el Visor de Tablero. Para más información consulte Configuración del Visor de Tablero.



En caso de necesitar acceso a sus indicadores fuera de su red de trabajo, este servicio deberá ejecutarse en una terminal que tenga acceso a Internet. Es recomendable, por razones de seguridad, que utilice una terminal diferente a la que ejecuta **Tango Gestión**.

Para configurar la terminal que ejecuta este servicio, indique la terminal que ejecutará este servicio. Para ello, desde el *Administrador de Servicios*, seleccione *Servicio de Ejecución del Tablero de Control* y elija la opción 'Modificar la terminal que atiende el servicio' desde el menú contextual. Desde la ventana *Selección de terminal* seleccione aquella el equipo que ejecutará el servicio y presione "Aceptar".

Servicio Live Web

Mediante este servicio, usted automatiza la ejecución del servicio **Live Web**.

El servicio **Live Web** le permite el acceso a **Tango Live** vía web (o sea, desde un navegador) con las mismas características que la versión nativa para **Windows**, ello le permitirá obtener, de manera remota, similares prestaciones a las obtenidas en la estación de trabajo desde donde ejecuta **Tango**.



Por razones de seguridad, se recomienda utilizar una terminal diferente a la que actúa como servidor de **Tango Gestión** para el servicio **Live Web**, porque la misma deberá contar con acceso a Internet y puede generar un potencial peligro para la información de su empresa.

Para configurar la terminal que ejecuta este servicio, indique la terminal que ejecutará este servicio. Para ello, desde el *Administrador de Servicios*, seleccione *servicio Live Web* y elija la opción 'Modificar la terminal que atiende el servicio' desde el menú contextual. Desde la ventana *Selección de terminal* seleccione aquella el equipo que ejecutará el servicio y presione "Aceptar".


Frecuencias

Desde este proceso es posible agregar, copiar, eliminar, buscar y listar información correspondiente a las frecuencias de ejecución aplicables a los servicios de [Copias de Seguridad](#), [Depuración](#) y Control de Acceso Remoto.

De manera predeterminada, el sistema incluye frecuencias de ejecución de uso habitual. Asimismo, usted podrá crear nuevas frecuencias que se adapten a forma de trabajo o necesidades.

Crear nuevas frecuencias

Desde la ventana *Frecuencias* haga clic en "Crear Frecuencia".



Aparece la ventana *Detalle de Frecuencia*. Como primera medida, asigne a la nueva frecuencia un código y de manera opcional, una descripción.

The 'Detalle de frecuencia' dialog box has a menu bar (Archivo, Edición) and a toolbar with icons for OK, Cancel, and Help. It contains the following fields and options:

- Código:** A text input field.
- Descripción:** A text input field containing 'Frecuencia Diaria - (Todos los días)'.
- Ocurre:** Radio buttons for 'Diariamente' (selected), 'Semanalmente', and 'Mensualmente'.
- Diariamente:** A 'Cada:' field with a spinner set to '1' and the unit 'día(s)'.
- Frecuencia diaria:** Radio buttons for 'Ocurre una vez a las:' (selected) and 'Ocurre cada:'. The 'Ocurre una vez a las:' section includes a time spinner set to '00:30:00', a 'Comenzando a las:' spinner set to '06:30:00', and a 'Terminando a las:' spinner set to '06:30:00'.
- Vigencia:** 'Inicio' set to '04/03/2008', a checked 'Tiene fin' checkbox, and 'Fin' set to '03/04/2008'.

Explicamos el resto de las opciones a continuación:

Ocurre: elija el tipo de ocurrencia de la frecuencia de ejecución. Por defecto, se propone la ocurrencia de tipo 'Semanal'. Si la ejecución es:

Diaria: defina cada cuantos días se ejecutará la hoja de trabajo.

Semanal: indique cada cuantas semanas se ejecutará la hoja de trabajo y además, es posible seleccionar los días de ejecución dentro de una semana.

Mensual: elija el tipo de ocurrencia ('Fija' o 'Relativa'). En el primer caso, ingrese el día del mes y además, cada cuantos meses se realizará la acción. En cambio, si la frecuencia mensual es de tipo 'Relativa', ingrese el día (1er, 2do, 3er, 4to o último), seleccione un día de la semana e indique un plazo de meses.

Frecuencia horaria: elija el tipo de frecuencia horaria para la ejecución de la hoja de trabajo en el día en el que se cumplen las condiciones definidas para la ocurrencia (campo "Ocurre"). Las opciones disponibles son 'Una vez al día' o bien, 'Varias veces al día'. En el primer caso, ingrese la hora de ejecución. Si eligió la opción 'Varias veces al día', indique cada cuantas horas o minutos se ejecutará y las horas de inicio y finalización.

Vigencia: es posible aplicar una vigencia para la frecuencia. Para ello, indique la fecha de su inicio, si tiene fin y en ese caso, la fecha de fin de vigencia.

Fuentes de actualización

El sistema Tango tiene un esquema de actualización de las terminales conectadas a un servidor, que automáticamente detecta si es necesario actualizar los archivos de la Terminal.

Esto se puede dar por alguna de las siguientes razones:

- Actualización de la versión del servidor.
- Instalación de un HotFix en el servidor.
- Creación o modificación de un reporte de usuario.
- Eliminación de archivos locales en la Terminal.

En todos estos casos, el sistema detectará que es necesaria una actualización de la Terminal.

Los archivos se obtienen de las fuentes de actualización definidas por el administrador en el sistema.

Los archivos se copian a la Terminal local, según el tipo de fuente de actualización:

Red: se copian desde la carpeta de red especificada a la carpeta local de la Terminal

FTP: se bajan desde un servidor FTP

HTTP: se transfieren desde un servidor HTTP

En el caso de terminales que estén en la misma red local (LAN) que el servidor, la opción recomendada es 'Red', por ser la más rápida. La instalación del sistema deja configurada una fuente de actualización de este tipo.

Las opciones 'FTP' y 'HTTP' son útiles cuando la Terminal accede remotamente al servidor, a través de Internet, por lo cual no se tiene acceso a una carpeta compartida del servidor.

Se debe tener en cuenta que todas las fuentes de actualización del sistema deben apuntar a la misma carpeta local del servidor, ubicada dentro de la carpeta de instalación del sistema, en la carpeta Servidor\Actualización (por ejemplo, C:\Archivos de Programa\Tango GESTION\Servidor\Actualización).

Se pueden crear todas las fuentes de actualización necesarias, aunque lo habitual es crear una fuente de actualización para cada tipo.

Registración objetos Xtango

El sistema Tango interactúa con otras aplicaciones a través de los objetos COM que propone Ms Windows.

Estos objetos COM (Modelos de componentes orientados a objetos) son los que denominamos **XTango**.

En caso de haber instalado otro sistema en la misma Terminal que está instalado el sistema **Tango** deberá registrar los objetos **XTango**, ya que sólo puede haber un objeto de tipo COM por cada Terminal.

Para más información ingresa al siguiente link <http://x.tango.com.ar/>.

Licencia

Esta opción le brinda la posibilidad de visualizar y administrar la licencia de su sistema.

La licencia determina las características del sistema adquirido:

- Módulos habilitados
- Cantidad de terminales simultáneas permitidas
- Tipo de base de datos a utilizar

En caso de actualizar alguno de estos ítems, deberá solicitar a **Axoft Argentina S.A.** la licencia actualizada, y proceder a su instalación.

▼ Instalar licencia

Esta opción le brinda la posibilidad de instalar una licencia del sistema desde un archivo llamado "licencia.dat".

Deberá ingresar a esta opción cuando se haya provocado algún problema en su sistema por ejemplo, si necesita reemplazar una llave por otra o si se realiza una conversión de diccionario. En estos casos, el Departamento de Soporte Técnico de **Axoft Argentina S.A.** solicitará que utilice esta opción.

▼ Modificar licencia

Por medio de esta opción usted podrá modificar información acerca de su licencia. Si tiene instalada una licencia que limita la cantidad de legajos, usted podrá cambiar la distribución de la cantidad de legajos permitidos por cada empresa.

Si en su licencia la cantidad de legajos es ilimitada no será necesario ingresar a esta opción.

Monitoreo

Desde esta opción, usted accede a la información de cada una de las sesiones activas en ese momento.

Es posible conocer para cada sesión, el usuario, la terminal en la que opera, la empresa utilizada, fecha y hora de logueo, fecha y hora de la última operación realizada.

Ejemplo de integración

Ej. Para mantener la seguridad del sistema es necesario establecer las funciones que cada usuario podrá realizar para cada empresa.

Pasos para la implementación de la seguridad en el sistema:

1. Creación del usuario:


Se define el usuario utilizando su apellido



2. Creación del Rol:

En los roles tratamos de reflejar las funciones de los distintos usuarios. A un mismo usuario se le podrán asignar más de un rol y el mismo rol podrá ser asignado a más de un usuario.


Estos roles podrán ser utilizados para más de una empresa.



Definición de accesos para el rol *Contable_1* que cumple con la función de Auxiliar contable dentro de la empresa

Con este rol se podrán dar de Alta y Modificar asientos contables en estado 'Borrador' e 'Ingresado'.

No podrá dar de Baja ni cargar o modificar asientos Registrados.




3. Creación del Filtro de seguridad:

Para la creación del filtro será necesario tener definidas todas las tareas que podrá realizar el usuario de acuerdo a su función dentro de la empresa.

Para seguir con el ejemplo, el usuario "Perez", que realiza tareas de *Auxiliar contable* sólo podrá operar sobre el ejercicio actual, para eso se define el siguiente filtro.


Seleccione la empresa y el concepto.




Ingrese al Filtro para seleccionar el ejercicio actual.



Para poder realizar la selección aparece la herramienta Buscar, donde podrá agregar todas las condiciones para obtener la información necesaria.




Ejecute la consulta y cuando muestre el resultado deseado presione el botón "Filtrar".




Ingrese un nombre descriptivo del filtro.



Una vez creado el filtro, se podrá ver desde el Administrador de filtros de seguridad relacionado con la empresa y el concepto.



El siguiente paso será asociarlo al usuario, presione el botón "Asignar usuarios al filtro de seguridad".




4. Asignación del permiso:

Una vez asignados los filtros a los usuarios se debe proceder a asignar los permisos.



Presionar el botón "Agregar".



Seleccione el usuario *Perez* y el rol *Contable_1*, agregue una o más empresas donde operará el usuario.

Una vez terminados estos pasos el usuario *Perez* ya podrá ingresar al sistema.

Ingrese usuario y contraseña, seleccione la empresa donde desea realizar las tareas

Al ingresar a la opción de menú de asientos contables, sólo podrá consultar aquellos asientos que pertenecen al ejercicio actual que es el filtro aplicado para el usuario.

Integración de los módulos

Integración Ventas / Ventas Restô - Compras

Los precios de venta pueden ser actualizados en forma automática, en función de los precios de compra. En el proceso Actualización Global de Listas de Precios del módulo **Ventas**, se actualizan los precios en base a las listas de precios del módulo **Compras**.



Tenga en cuenta que si está instalado el módulo **Proveedores** en lugar del módulo **Compras**, no estará disponible la integración **Compras - Stock - Importaciones** ni la integración **Ventas - Compras** en forma automática.

Integración Ventas - Stock

Durante el ingreso de comprobantes, se visualizan sólo los artículos definidos con perfil de ventas o compra venta.

Los procesos de Facturación y Emisión de remitos del módulo **Ventas** generan movimientos de egresos en **Stock**. En el caso de devoluciones, generan movimientos de ingreso.

Todos los comprobantes de **Ventas** que afectan stock, lo actualizan en forma automática y transparente.

Integración Ventas Restô - Stock Restô

El proceso de Envío a cocina de los pedidos / comandas del módulo **Ventas Restô** genera movimientos de egresos en **Stock Restô**. En el caso de devoluciones, generan movimientos de ingreso.

Al momento de anular una comanda es posible actualizar o no el stock en forma automática.

Integración Compras / Proveedores / Importaciones - Stock

El ingreso de comprobantes de **Compras** (facturas, notas de débito) afecta artículos y los remitos de proveedores generan movimientos de ingreso en el módulo **Stock**. En tanto que las notas de crédito y las devoluciones generan egresos.

La relación proveedor - artículo permite el control del ingreso de códigos en los comprobantes de compras y también, la definición y actualización de las listas de precios de compra.

Los despachos de importación actualizan las existencias en **Stock**. Asimismo, se registran los costos calculados en los procesos de importación.



Tenga en cuenta que si está instalado el módulo **Proveedores** en lugar del módulo **Compras**, no estará disponible la integración **Compras - Stock - Importaciones** ni la integración **Ventas - Compras** en forma automática.

Integración Ventas - Tesorería

Toda factura al contado, cobranza o cancelación de documentos genera automáticamente, el movimiento de valores en el módulo **Tesorería**.

Integración Ventas Restô - Tesorería

El módulo **Tango Ventas Restô** genera, a pedido del usuario, asientos de los movimientos registrados para el módulo **Tesorería**.

Esta integración no es obligatoria, aunque se encuentren instalados ambos módulos.

Se generan asientos por tipo de comprobante o por operación.

Es posible pasar a **Tesorería**, más de una vez la misma información, a voluntad del usuario.

Varias cuentas de caja **Restô** pueden tener un mismo código de cuenta de imputación en **Tesorería**.

Integración Compras / Proveedores - Tesorería

Toda factura al contado, pago o cancelación de documentos genera automáticamente, el movimiento de valores en el módulo **Tesorería**.

Integración Ventas - Contabilidad

El módulo **Tango Ventas** genera para el módulo **Tango Contabilidad**, a pedido del usuario, los asientos de facturación.

Esta integración no es obligatoria, aunque se encuentren instalados ambos módulos.

De un rango de comprobantes se generan asientos, que pueden agruparse por tipo de asiento, por fecha o por comprobante.

Cada comprobante que se emite en el módulo **Ventas** tiene asociado un tipo de asiento. Los asientos se generan en base a esos tipos de asientos, que usted mismo define.

Es posible pasar a **Contabilidad** más de una vez la misma información, a voluntad del usuario.

Contabilidad valida los asientos que recibe y los acepta o rechaza.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el tópico Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Tesorería - Contabilidad

El módulo **Tesorería** genera, a pedido del usuario, asientos de los movimientos registrados para el módulo **Tango Contabilidad**.

Esta integración no es obligatoria, aunque se encuentren instalados ambos módulos.

Se generan asientos resumen o agrupados por fecha o por comprobante, de un rango de comprobantes del mismo tipo.

Es posible pasar a **Contabilidad**, más de una vez la misma información, a voluntad del usuario.

Varias cuentas de subdiario pueden tener un mismo código de imputación contable.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el tópico Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Ventas Restô - Contabilidad

El módulo **Tango Ventas Restô** genera para el módulo **Tango Contabilidad**, a pedido del usuario, los asientos de facturación y los asientos de Caja Restô.

Esta integración no es obligatoria, aunque se encuentren instalados ambos módulos.

De un rango de comprobantes se generan asientos, que pueden agruparse por tipo de asiento y comprobante, por fecha, por comprobante y resumen general por tipo de asiento.

Es posible pasar a **Contabilidad** más de una vez la misma información, a voluntad del usuario.

Contabilidad valida los asientos que recibe y los acepta o rechaza.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el tópico Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Compras / Proveedores - Contabilidad

El módulo **Tango Compras (o Proveedores)** genera para el módulo **Tango Contabilidad**, a pedido del usuario, los asientos de los comprobantes ingresados.

Esta integración no es obligatoria, aunque se encuentren instalados ambos módulos.

Los asientos se generan bajo diferentes criterios de agrupación.

Cada comprobante que se ingresa en el módulo **Compras (o Proveedores)** tiene asociado un tipo de asiento. Los asientos se generan en base a esos tipos de asiento que usted mismo define.

Es posible pasar a **Contabilidad** más de una vez la misma información, a voluntad del usuario.

Contabilidad valida los asientos que recibe y los acepta o rechaza.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el tópico Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Sueldos - Contabilidad

El módulo **Tango Sueldos** genera, a pedido del usuario, un asiento resumen por liquidación.

Los asientos se generan en base a tipos de asiento, que usted define.

Es posible confeccionar asientos por *centros de costo*, *categorías*, etc.

Usted define las cuentas y contracuentas contables a las que se imputará cada concepto de liquidación.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el tópico Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Sueldos - Tango Astor Contabilidad

El módulo **Tango Astor Sueldos** puede generar un asiento por legajo y liquidación, un asiento resumen por liquidación que acumule la información de todos los legajos, un asiento resumen que acumule todas las liquidaciones o un asiento por legajo para todas las liquidaciones procesadas.

Junto a los asientos generados se envía la información desglosada por los auxiliares contables utilizados.

Integración Tango Astor Activo Fijo - Tango Astor Contabilidad

El módulo **Tango Astor Activo Fijo** puede generar un asiento por comprobante, o bien, puede generar asientos agrupando los comprobantes por modelo de asiento, o por fecha, o bien generar un asiento de resumen general.

Junto a los asientos generados se envía la información desglosada por los auxiliares contables utilizados.

Integración Control de Horarios - Sueldos

El módulo **Control de Horarios** genera un archivo de novedades a liquidar por el módulo **Sueldos**.

Se envían al módulo **Sueldos**, las horas normales, horas extras, horas a descontar, cantidad de ausencias, llegadas tardes, entre otros datos.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el capítulo "Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad" dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Control de Personal - Sueldos

Ambos módulos comparten la gestión del personal de la empresa. **Control de Personal** envía a **Tango Astor Sueldos** las novedades a liquidar por el sistema de **Sueldos**, mientras que toma del sistema de **Sueldos** la información relacionada con licencias y códigos de novedad.

Integración Ventas - Liquidador de IVA

Desde el módulo **Ventas** es posible enviar al módulo **Liquidador de IVA** toda la información vinculada a los comprobantes, de forma tal de poder liquidar los importes correspondientes.

Opcionalmente también puede transferir los asientos asociados a cada comprobante así como los datos de los clientes.

Integración Compras - Liquidador de IVA

Desde el módulo **Compras** es posible enviar al módulo **Liquidador de IVA** toda la información vinculada a los comprobantes, de forma tal de poder liquidar los importes correspondientes.

Opcionalmente también puede transferir los asientos asociados a cada comprobante así como los datos de los proveedores.

Integración Liquidador de IVA - Contabilidad

El módulo **Liquidador de IVA** genera, a pedido del usuario, asientos de los movimientos registrados para el módulo **Tango Contabilidad**.

Esta integración no es obligatoria, aunque se encuentren instalados ambos módulos.

Se generan asientos *resumen* o *agrupados* por fecha o por comprobante, de un rango de comprobantes del mismo tipo.

Es posible pasar a **Contabilidad**, más de una vez la misma información, a voluntad del usuario.

Varias cuentas de subdiario pueden tener un mismo código de imputación contable.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el capítulo "Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad" dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración Ventas Restô - Liquidador de IVA

Desde el módulo **Ventas Restô** es posible enviar al módulo **Liquidador de IVA** toda la información vinculada a los comprobantes, de forma tal de poder liquidar los importes correspondientes.

Opcionalmente también puede transferir los asientos asociados a cada comprobante así como los datos de los clientes.

Integración Contabilidad - Estados Contables

El módulo **Contabilidad** (ya sea **Tango** o **Tango Astor Contabilidad**) envía al módulo **Estados Contables** las cuentas, su saldo y la suma del debe y del haber, para generar las prestaciones contables.

Resumen de la integración contable

Para que la contabilización de las cuentas corrientes cierre en forma automática:

1. realice los pasajes desde el módulo **Tango Ventas** al módulo **Tango Contabilidad** (de facturas, notas de débito y notas de crédito).
2. realice el pasaje desde el módulo **Tango Tesorería** al módulo **Tango Contabilidad** (de recibos, facturas al contado y órdenes de pago).
3. realice los pasajes desde el módulo **Tango Compras** (o **Proveedores**) al módulo **Tango Contabilidad** (de facturas, notas de débito y notas de crédito).
4. transporte los asientos generados en otros módulos al módulo **Tango Contabilidad**.

Si utiliza el módulo **Tango Astor Contabilidad** recomendamos que lea el capítulo "Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad" dentro de la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Integración de Cash Flow

El módulo **Cash Flow** constituye una potente herramienta cuyo objetivo fundamental es brindar una posición financiera integrada, dentro del marco de **Tango**.

Integra información financiera del resto de los módulos y también actúa en forma independiente, al administrar información propia del módulo.

El módulo **Cash Flow** permite combinar información de los siguientes módulos: **Contabilidad, Tesorería, Ventas y Compras (o Proveedores)**.



Integración de Central

El módulo **Central** puede integrarse con los módulos **Stock, Ventas, Compras** o **Proveedores** y **Tesorería**.

La existencia del módulo **Stock** es obligatoria. No ocurre lo mismo con el resto de los módulos, ya que es posible integrar la información en forma parcial.

Es posible, por ejemplo, utilizar el módulo **Central** integrado con **Stock** y **Ventas** para consolidar información correspondiente a estos módulos, aún cuando no se encuentren instalados **Compras** (o **Proveedores**) o **Tesorería**.

Por otro lado, si el único módulo instalado es **Tesorería**, también es posible centralizar la información de cheques y cupones.

Si su instalación cuenta con el módulo **Central**, puede interactuar con otras sucursales desde el módulo **Procesos generales** de cada una de ellas, desde la rama *Transferencias*.

Integración de Tablero de Control

El **Tablero de Control** es una herramienta que le permite obtener información de **Tango** y otros orígenes de datos (por ejemplo una planilla **Excel**) y consultarlos desde diferentes aplicaciones.

Mediante un administrador con una interfaz amigable puede crear indicadores de diversos tipos, además cuenta con un conjunto de indicadores predefinidos listos para usar. Los diferentes asistentes de configuración de indicadores, paneles, etc. le simplificarán la puesta en marcha del **Tablero de Control**.

La información que alimenta los indicadores proviene principalmente de los diferentes módulos de **Tango (Ventas, Compras, Stock)**, además de otras fuentes de información, como servidores de base de datos, archivos de **Ms Office (Excel, Access)** o cualquier otro origen al que pueda conectarse el sistema operativo.

La información puede ser publicada de diferentes formas, por ejemplo enviar un mail con el resultado de los indicadores usando un servidor de correo o el cliente de correo que tenga instalado su servidor (**Ms Outlook**).

Integración de Automatizador

El módulo **Automatizador** le permite definir tableros en los que usted mismo configura las tareas que se ejecutarán automáticamente, en el momento que usted decida.

Es posible armar tantos tableros como sean necesarios. Asimismo, un tablero puede contener uno o varios paneles de tareas.

A través de este módulo, automatice procesos del sistema **Tango** o bien, otras tareas tales como borrar, copiar o mover archivos; enviar archivos vía FTP o mail y adoptar paneles de otros tableros.

Aproveche las bondades de este módulo para organizar sus tareas y hacer que se ejecuten automáticamente, con la frecuencia que usted desee.

Procesos exclusivos en Tango

Introducción

Al utilizar el sistema en red, o en el caso particular de un sistema monousuario corriendo en distintas ventanas de **Ms Windows**, existen procesos que se pueden ejecutar en forma simultánea y otros que por su naturaleza, son exclusivos.

A continuación, detallamos la lista de procesos exclusivos de cada módulo.

Ventas

- Parámetros generales
- Tipos de Asiento
- Longitud de agrupaciones
- Anulación de pedidos
- Generación de pedidos
- Composición inicial de saldos
- Modificación de fechas de vencimiento de documentos
- Cierre de cuentas corrientes
- Pasaje a contabilidad
- Pasaje a histórico de movimientos de cuentas corrientes
- Recomposición de saldos de cuentas corrientes
- Reconstrucción de estados de cuentas corrientes
- Anulación de remitos
- Importación de precios de venta
- Importación de clientes

Exportación a IVA

Stock

Parámetros generales
Longitud de agrupaciones
Eliminación de partidas por artículo
Asignación de partidas por artículo
Cierre de stock y pasaje a histórico
Recomposición de saldos de stock
Importación de carga inicial
Importación de comprobantes de stock
Importación de precios de costo
Importación de tablas generales
Importación de artículos
Depuración de partidas

Compras

Longitud de agrupaciones
Tipos de asientos
Parámetros generales
Parámetros de retenciones
Cierre de cuentas corrientes
Anulación de remitos
Depuración de retenciones
Anulación de órdenes de pago
Modificación de fechas de vencimiento de documentos
Composición inicial de saldos
Pasaje a contabilidad
Pasaje a histórico de movimientos de cuentas corrientes
Recomposición de saldos de cuentas corrientes
Reconstrucción de estados de cuentas corrientes
Importación de proveedores
Importación de precios de compra

Si tiene instalado el módulo **Compras con Importaciones**, considere también los siguientes procesos:

Anulación de despachos
Distribución de gastos
Generación de costos
Distribución de gastos por partida

Proveedores

- Longitud de agrupaciones
- Tipos de asientos
- Parámetros generales
- Parámetros de retenciones
- Cierre de cuentas corrientes
- Anulación de remitos
- Depuración de retenciones
- Anulación de órdenes de pago
- Modificación de fechas de vencimiento de documentos
- Composición inicial de saldos
- Pasaje a contabilidad
- Pasaje a histórico de movimientos de cuentas corrientes
- Recomposición de saldos de cuentas corrientes
- Reconstrucción de estados de cuentas corrientes
- Importación de proveedores

Tesorería

- Chequeras
- Pasaje a histórico de comprobantes
- Pasaje a histórico de cheques
- Recomposición de saldos
- Reconstrucción de estados de cheques
- Pasaje a contabilidad
- Cierre de caja
- Pasaje a histórico de cupones
- Modificación de cupones
- Parámetros generales

Cash Flow

En el módulo **Cash Flow** no hay restricción de procesos.

Contabilidad

Cuentas
Datos del ejercicio
Indices
Registración de asientos del lote
Cierre del ejercicio - Anulación del cierre del ejercicio
Centros de costos
Carga de parámetros
Cotizaciones
Transporte
Cierre de período
Modificación / Anulación de asientos de períodos cerrados
Asiento de apertura automático
Anulación del cierre del período
Ingreso de ajustes en moneda extranjera contable
Anulación / modificación de asientos del lote
Recomposición de saldos
Anulación / modificación de asientos del período actual
Agrupaciones
Reasignación global de apropiaciones
Parametrización global de apropiaciones
Renumeración de asientos

Sueldos

Parámetros Generales de Impuesto a las Ganancias
Códigos contables
Conceptos automáticos global
Cantidad de familiares automática
Liquidación global de conceptos
Liquidación individual de Impuesto a las Ganancias
Liquidación global de Impuesto a las Ganancias
Liquidación de aportes
Pasaje a histórico
Pasaje a contabilidad
Generación de legajos D.G.I.- S.I.J.P.
Declaración anual del empleador generación U-78M
Generación de Pagos

Control de Horarios

Proceso de depuración
Revisión de partes diarios

Liquidador de IVA e Ingresos Brutos

Clientes
Proveedores
Tipos de comprobante
Provincias
Definición de fórmulas
Importes a depositar para I.V.A.
Saldos artículo 20
Modelos de ingreso de comprobantes
Alícuotas de I.V.A.
Alícuotas para ingresos brutos
Tipos de comprobante para ingresos brutos
Actividades
Ajuste de base imponible (RG42-CACM)
Importes a depositar para ingresos brutos
Actualización de comprobantes
Depuración de comprobantes
Importes auxiliares no actualizables durante la emisión
Configuración de reportes
Configuración de formularios
Transporte de formularios y reportes
Importación de proveedores de Compras
Importación de comprobantes de Compras
Importación de clientes de Ventas
Importación de comprobantes de Ventas
Relación de conceptos entre Compras e I.V.A.
Relación de tipos de comprobantes entre Compras e I.V.A.
Relación de provincias entre Compras e I.V.A.
Relación de conceptos entre Ventas e I.V.A.
Relación de tipos de comprobantes entre Ventas e I.V.A.
Relación de provincias entre Ventas e I.V.A.
Relación de actividades entre Ventas e I.V.A.

Estados Contables

Datos de la empresa

Importación de Cuentas

Depuración

Estructuras de archivos

Introducción

Detallamos a continuación, los archivos que componen el sistema. Como usuario, no es necesario que usted conozca cada estructura. Esta descripción le es entregada por si usted desea desarrollar aplicaciones, en cuyo caso le será útil saber qué estructuras debe utilizar.

Estructura de archivos del Administrador del sistema

CAMBIO_EN_TABLA
CAMPO
CAMPOADICIONAL
DATO_SISTEMA
DOMINIO
ITEMDOMINIO
LCN_TABLA

Tablas del Diccionario

Empresa

Campo
CampoAdicional
ConfiguracionEmpresa
Empresa
Empresa_GenId
Server

ServerDominio

Dato_Sistema

Reporte, Filtros y Consultas

BuscarEnCampo

Camino

CampoDeGrupo

CamposJoin

ColumnaReporte

CorteControl

Grupo

Link

Parametro

ParametroOrdenamiento

Reporte

ReporteEnlace

ReporteEnlaceParametro

ReporteFisico

ReporteFisicoReporte

ReporteLogico

Requeridos

Menú, Usuarios, Roles y Permisos

Atributo

AtributoMenu

AtributoMenuAdministrador

Consulta

ConsultaUsu

OpcionMenu

Permiso

Rol

RolAtributo

Usuario

Actualizador

Archivo

FuenteActualizacion

Cambio_en_tabla

LCN_Tabla

Generales

AccionBarraHerramienta
AuditaConceptoProceso
BarraHerramientaMenu
CampoAuditable
CampoCritico
Categoria
ConceptoProceso
ConceptoProcesoMenu
ConfiguraEvento
ConfiguraGrilla
Cubo
Dataset
DatoFijo
DependeDe
Dominio
DominioCuenta
Impresora
IteDomCamGru
ItemDominio
LCNCampo
LCNTabla
Licencia
LookUpCampo
Mascara
MascaraVariableMascara
MaxId
Message
Modulo
NombreComponenteLogico
ObjetoNegocio
ProcesoAsociado
Selects
SQLCalculaCampo
TipoDato
TipoMenu
VariableMascara
VariableMascaraEmpresa
VisibleConsultaUsuario

Estructura de archivos de Restô

ASIENTO_COMPROBANTE_TR
ASIENTO_TR
AUXILIAR_ASIENTO_TR
PARAMETRO_TR
SUBAUXILIAR_ASIENTO_TR
TIPO_COMPROBANTE_TR
TRA01 - Tramos horarios
TRA01E - Tramos horarios exportación
TRA02 - Sectores
TRA03 - Cuentas
TRA04 - Mesas
TRA05 - Reservas/Mesas
TRA06 - Reservas
TRA07 - Detalle de rendición de mozo
TRA08 - Rubros
TRA08E - Rubros exportación
TRA09 - Detalle de rendición de repartidor
TRA10 - Relación Artículo/Tramo
TRA10E - Relación Artículo/Tramo Exportación
TRA11 - Relación Rubro/Tramo
TRA11E - Relación Rubro/Tramo Exportación
TRA12 - Relación Rubro/Artículo
TRA12E - Relación Rubro/Artículo Exportación
TRA13 - Relación Tramo/Sector
TRA14 - Empresa Tickets - exclusivo para Chile
TRA15 - Comprobantes asociados a tesorería
TRA16 - Parámetros Restaurante
TRA17 - Colas/Estado de Comandas Delivery
TRA18 - Permisos Usuarios - Perfiles
TRA19 - Encabezado comanda
TRA20 - Renglones comanda
TRA21 - Rendición mozo
TRA22 - Comprobantes de caja
TRA23 - Devolución
TRA24 - Encabezado mov. de caja
TRA24E - Encabezado mov. de caja exportación
TRA25 - Renglones mov. de caja
TRA25E - Renglones mov. de caja exportación
TRA26 - Cheques de tercero

- TRA26E - Cheques de tercero exportación
- TRA27 - Cupones
- TRA27E - Cupones exportación
- TRA28 - Feriados
- TRA29 - Auditoría para depuración de caja y comandas
- TRA30 - Auditoría de exportaciones
- TRA30E - Auditoría de exportaciones exportación
- TRA31 - Cierres
- TRA32 - Bancos
- TRA34 - Motivos de devolución
- TRA35 - Tarjetas
- TRA36 - Planes
- TRA37 - Rendición / Propina
- TRA38 - Listas Delivery
- TRA39 - Tickets - exclusivo para Chile
- TRA40 - Destinos de impresión
- TRA41 - Preferencias
- TRA42 - Relación Artículo/Especificación
- TRA43 - Relación Repartidor/Zona
- TRA44 - Premios por puntaje
- TRA45 - Relación Comprobante de salida/Tickets - exclusivo para Chile
- TRA46 - Mozos
- TRA47 - Repartidores
- TRA48 - Repartidor/Agrupación
- TRA49 - Relación Comprobante/Movimiento de caja - exclusivo para Chile
- TRA50 - Relación Renglón comanda / Renglón mov. de stock
- TRA51 - Relación Comanda/Movimiento de caja - exclusivo para Chile
- TRA52 - Rendición Repartidor
- TRA53 - Relación Comp. de caja/Comp. de propina
- TRA54 - Sector/Horario/Lista
- TRA55 - Relación Mesa/Comanda
- TRA56 - Listas Exception
- TRA57 - Agrupaciones
- TRA58 - Mozos/Agrupaciones
- TRA59 - Relación Mesa/Mozo
- TRA60 - Monedas
- TRA61 - Saldos cierre y apertura
- TRA62 - Cuentas defecto cobranza
- TRA63 - Cajas
- TRA64 - Saldos Cuenta/Caja
- TRA65 - Usuario/Caja en uso
- TRA66 - Usuario/Caja

TRA67 - Estado/Color
TRA68 - Direcciones de comandas Delivery
TRA69 - Asignación Perfiles/Usuario
TRA70 - Asientos/Restô
TRA71 - Definición de teclas
TRA72 - Configuración Estados/Delivery
TRA73 - Relación Cuenta caja/Pago Controlador Fiscal
TRA74 - Relación Condición de venta/Pago Controlador Fiscal
TRA75 - Cierre manual
TRA76 - División en cuentas
TRA77 - División en cuentas detalle
TRA78 - Rendición cierre
TRA79- Relación Despacho/Movimiento de caja - exclusivo para Chile
TRA82 - Categorías para promociones variables
TRA82E - Categorías para promociones variables exportación
TRA83 - Tramo actual
TRA84 - Despachos - exclusivo para Chile
TRA85 - Relación Despacho/Factura - exclusivo para Chile
TRA86 - Relación Despacho / Caja - exclusivo para Chile
TRA87 - Posiciones en una mesa
TRA88 - Relación Artículo / Destino de impresión
TRA89 - Relación Sector / Destino de impresión
TRA90 - Relación Comanda/Destino de impresión/Pedido de impresión
TRA91 - Cola de impresión
TRA92 - Renglones de despachos - exclusivo para Chile
TRA93 - Relación Despacho / Tickets - exclusivo para Chile
TRA94 - Relación Artículo/Categoría
TRA95 - Relación Especificación/Rubro
TRA96 - Claves de autorización
TRA97- Auditoría de operaciones sobre comanda
TRA98- Tramos último envío
TRA99 - Tramos permanencia
TRA100 - Precios de artículos en promociones
TRA102 - Separadores
TRA103 - Relación Separadores/Comanda
TRA104 - Tipo de turnos
TRA105 - Relación Sector/Turno
TRA106 - Turnos (encabezado)
TRA107 - Relación Sectores/Turno activo
TRA108 - Procesos activos
TRA109 - Comandas por cierre de turno
TRA110 - Saldos al cierre de turno

TRA111 - Cierre de turno acumulado
TRA112 - Destinos fin de turno
TRA113 - Auditoría de corrección de turnos
TRA114 - Tickets pendientes al cierre de caja - exclusivo para Chile
TRA115 - Despachos cierre de caja - exclusivo para Chile
TRA116 - Comandas Cta. Cte. al cierre de caja
TRA117- Encabezado de comprobante Tesorería generado
TRA120 - Accesos Procesos/Usuario
TRA121- Detalle Relación Caja Restô/ Tesorería
TRA122 - Montos Predefinidos
TRA123- Mapas del salón
TRA124- Sectores de mapas del salón

Ventas

GVA01 - Condiciones de venta
GVA02 - Documentos
GVA03 - Renglones del pedido
GVA04 - Asientos ventas
GVA05 - Zonas
GVA06 - Histórico de cuenta corriente
GVA07 - Imputaciones
GVA08 -Encabezado de Comprobantes de Cotizaciones
GVA09 - Renglones de Comprobantes de Cotizaciones
GVA10 - Listas de precios
GVA11 - Artículos por cliente
GVA12 - Comprobantes de cuenta corriente
GVA12DE - Comprobantes electrónicos
GVA12TY - Imágenes para comprobantes de Ventas
GVA13- Precios de Artículos por cliente
GVA14 - Clientes
GVA14FLD - Carpetas del clasificador de clientes
GVA14ITC - Clientes de una carpeta del clasificador
GVA14REL - Relaciones
GVA14RIF - Carpeta asociada a un ítem en una relación
GVA15 - Tipos de comprobantes
GVA16 - Parámetros
GVA17 - Precios
GVA18 - Provincias
GVA19 - Clientes Potenciales
GVA20 - Contactos para Clientes Potenciales

GVA21 - Encabezamientos de pedidos
GVA22 - Actividades para ingresos brutos
GVA23 - Vendedores
GVA24 - Transportes
GVA25 - Tipos de asientos
GVA26 - Pendiente histórico
GVA27 - Contactos para Clientes Habituales
GVA28 - Agrupaciones clientes
GVA30 - Perfiles para comprobantes de Cotización
GVA31 - Textos para Cotizaciones
GVA32 - Renglones de texto para Cotizaciones
GVA33 - Textos de comprobantes de Cotizaciones
GVA34 - Clasificación 1 para comprobantes de Cotizaciones
GVA35 - Clasificación 2 para comprobantes de Cotizaciones
GVA36 - Asignación de perfiles de cotizaciones a usuarios
GVA37 - Relación renglón pedido/ renglón cotización
GVA38 - Clientes ocasionales
GVA39 - Renglones adicionales de comprobantes de Cotizaciones
GVA40 - Configuración de Código de Barras
GVA41 - Alícuotas
GVA42 - Impuestos
GVA43 - Talonarios
GVA44 - Formularios para talonarios
GVA45 - Renglones adicionales
GVA46 - Cuotas de facturas
GVA47 - Cuotas de facturas histórico
GVA48 - Modelos de configuración
GVA49 - Clientes por modelo
GVA50 - Renglones del modelo
GVA51 - Perfiles de facturación
GVA52 - Asignación de perfiles a usuarios
GVA53 - Renglones de comprobantes de facturación
GVA54 - Relación renglones de facturas con movimientos de stock
GVA55 - Relación pedidos / facturas y remitos
GVA56 - Imputaciones de documentos
GVA57 - Apropiaciones por centros de costo
GVA58 - Tipos de asientos por centros de costo
GVA59 - Facturas de crédito
GVA61 - Controladores fiscales habilitados
GVA62 - Grupos empresarios
GVA63 - Clasificación de comprobantes (para S.I.Ap. I.V.A.)
GVA64 - Permisos de usuarios para comprobantes de Cotizaciones

- GVA65 – Motivos de pérdida para comprobantes de Cotizaciones
- GVA66 - Códigos de retención
- GVA67 - Retenciones recibidas
- GVA68 - Renglones de comprobantes de facturación adicional
- GVA70 - Datos variables controlador fiscal
- GVA71 - Parámetros adicionales
- GVA72 - Perfiles de consultas integrales de clientes
- GVA73 - Parámetros de consultas integrales de clientes
- GVA74 - Asignación de perfiles de consultas integrales de clientes
- GVA75 - Perfiles de aprobación
- GVA76 - Usuarios de perfiles de aprobación
- GVA77 - Auditoría de aprobaciones de pedidos
- GVA78 - Perfiles de consulta de precios y saldos de stock
- GVA79 - Usuarios de perfiles de consulta de precios y saldos de stock
- GVA80 - Listas de precios para consulta de precios y saldos de stock
- GVA81 - Clasificaciones de Comprobantes
- GVA85 - Depósitos para consulta de precios y saldos de stock
- GVA86 - Encabezados de comprobantes anulados
- GVA87 - Renglones de comprobantes anulados
- GVA88 - Impuestos de comprobantes anulados
- GVA89 - Clientes por usuario de la consulta integral de clientes
- GVA101 - Encabezado de comprobantes de Señas
- GVA102 – Renglones de comprobantes de Señas
- GVA103 – Relación comprobantes de Señas / Facturas
- GVA105 – Relación renglón pedido / renglón factura
- GVA106 – Relación renglón pedido / renglón remito
- GVA107 – Relación renglón pedido / renglón remito / renglón factura
- GVA108 - Paneles para comprobantes
- GVA111 - Comentarios para Clientes
- GVA112 – Certificados de Usuarios de Comprobantes Electrónicos - exclusivo para Chile
- GVA113 – Tipos comprobantes de Chile - exclusivo para Chile
- GVA114- Libro electrónico de Ventas - exclusivo para Chile
- GVA115 – Relación comprobantes de Ventas con Libro electrónico - exclusivo para Chile
- GVA116 – Folios solicitados al SII de Ventas - exclusivo para Chile
- GVA117 – Parámetros de Pago electrónico
- GVA118 – Detalle de parámetros de Pago electrónico
- GVA119 – Auditoría de Autorizaciones
- GVA120 – Claves para Autorización
- GVA121 - Tabla Motivos para Cierre y anulación de Pedidos
- GVA122 – Cuentas de Tesorería para Perfiles de facturación
- GVA123 - Generación de Archivo Transporte de Bienes (Rentas)
- GVA124 - Remitos Electrónicos

GVA125 – Nomenclaturas de Códigos Únicos de Productos (Rentas)
GVA126 – Planes de entrega para pedidos
GVA127 – Planes de entrega para Novedades de pedidos
GVA128 – Planes de entrega para Cotizaciones
GVA130 - Comprobantes fiscales por cierre Z
GVA131 - Auditoría de comprobantes fiscales
GVA132 - Comprobantes fiscales a auditar
GVA133 - Países
GVA141 - Encabezado de impuestos definibles
GVA142 – Base de cálculo de impuestos definibles
GVA143 – Alícuotas de impuestos definibles
GVA144 – Impuestos definibles del cliente
GVA145 – Impuestos definibles del cliente potencial
GVA146 – Impuestos definibles del cliente ocasional
GVA147 – Modelo de ASCII para impuestos definibles
GVA148 – Columnas de modelos de ASCII para impuestos definibles
GVA149 - Clasificación de documentos para ASCII de impuestos definibles
GVA150 – Clasificación impositiva de clientes
GVA151 – Rubros Comerciales
GVA152 – Temporal Para Administración De Precios
GVA19FLD - Carpetas del Clasificador de clientes potenciales
GVA19ITC – Clientes potenciales de una carpeta del Clasificador
GVA19REL – Relaciones del Clasificador
GVA19RIF – Relaciones de ítems y carpetas
Padron_Rentas_AGIP
Padron_Rentas_AGIP_Vigencia

Si integra con **Tango Astor Contabilidad**

APROPIACION_CLIENTE
APROPIACION_CLIENTE_OCASIONAL
APROPIACION_CLIENTE_POTENCIAL
ASIENTO_COMPROBANTE_GV
ASIENTO_GV
ASIENTO_MODELO_GV
AUX_AUTOMATICO_CLIENTE
AUXILIAR_ASIENTO_GV
AUXILIAR_REGLA_CLIENTE
AUXILIAR_REGLA_CLIENTE_OCASIONAL
AUXILIAR_REGLA_CLIENTE_POTENCIAL
CLIENTE
CLIENTE_POTENCIAL
COMPROBANTE_CLIENTE_OCASIONAL

PARAMETRO_GV
REGLON_MODELO_GV
SUBAUXILIAR_ASIENTO_GV
SUBAUXILIAR_REGLA_CLIENTE
SUBAUXILIAR_REGLA_CLIENTE_OCASIONAL
SUBAUXILIAR_REGLA_CLIENTE_POTENCIAL
TIPO_AUXILIAR_MODELO_GV
TIPO_COMPROBANTE_GV

Stock

APROPIACION_ARTICULO
ARTICULO_CUENTA
AUX_AUTOMATICO_ARTICULO
AUXILIAR_REGLA_ARTICULO
STA03 - Composición de artículos
STA04 - Otros costos
STA05 - Costos - artículos
STA06 - Series activos
STA07 - Movimientos de serie
STA08 - Encabezados de partidas
STA09 - Movimientos de partidas
STA10 - Saldos de partidas
STA11 - Artículos
STA11FLD - Carpetas del clasificador de artículos
STA11ITC - Artículos de una carpeta del clasificador
STA11REL - Relaciones
STA11RIF - Carpeta asociada a un ítem en una relación
STA12 - Precios artículos compra / costo
STA13 - Tipos de comprobantes de stock
STA14 - Encabezados de movimientos de stock
STA14DE - Guías de despachos electrónicas - exclusivo para Chile
STA15 - Egresos internos valorizados
STA16 - Parámetros de stock
STA17 - Talonarios
STA18 - Relación Toma de Inventario / Encabezado de Movimientos de Stock
STA19 - Saldos de stock
STA20 - Renglones de movimientos de stock
STA21 - Precios promedio periódico
STA22 - Depósitos
STA23 - Series activas de artículos inventariados

STA24 – Partidas inventariadas
STA25 – Bloqueos de depósitos para Toma de Inventario
STA26 – Perfiles de Toma de Inventario
STA27 - Histórico de stock
STA28 – Auditorías de Toma de Inventario
STA29 - Agrupaciones de artículos
STA31 – Asignación de Perfiles de Toma de Inventario a Usuarios
STA32 - Escalas
STA33 - Valores de escalas
STA34 - Encabezado modelo de armado
STA36 – Unidades de medida de compra
STA35 - Renglones modelo de armado
STA37 – Encabezado Toma de Inventario
STA38 – Renglones de Toma de Inventario
STA40 - Libro electrónico de Guía de Despacho - exclusivo para Chile
STA41 – Relación Guía de Despacho con Libro electrónico - exclusivo para Chile
STA81 - Auditoría de sucursal
STA83 - Comentarios de Artículos
STA84 – Formato de Archivo de Exportación para Colectoras
STA85 – Formato de Archivo de Importación para Colectoras
STA86 – Parámetros de Archivos para colectoras
STA96– Impuestos definibles del artículo
STA97 – Impuestos definibles generales (parámetros generales)
STA100 – Perfiles de Ingreso de Stock
STA101 – Relación Usuario-Perfil Ingreso stock
STA102 - Renglones adicionales Stock
STA103 – Perfiles de egreso de Stock
STA104 – Relación Usuario-Perfil Egreso Stock
STA105 – Asignación comprobantes de Stock a Perfiles
STA106 – Perfiles de Ajuste de Inventario
STA107 – Relación Usuario-Perfil Ajuste Inventario
STA108 – Perfiles de Transferencias entre Depósitos
STA109 – Relación Usuario-Perfil Transferencias Stock
STA110 – Perfiles de Armado
STA111 – Relación Usuario-Perfil Armado
STA112 – Relación Perfil Modelo Armado
STA113 – Actualización de claves para autorización
STA114 – Auditoria de autorizaciones
STA115 – Plantillas para el alta de artículos con escalas
STA116 – Detalle de plantillas para el alta de artículos con escalas
SUBAUXILIAR_REGLA_ARTICULO
TIPO_CUENTA_ARTICULO

Compras

- CPA01 - Proveedores
- CPA01DE - Proveedores de comprobantes electrónicos Recibidos
- CPA01FLD - Carpetas del Clasificador de proveedores
- CPA01ITC - Proveedores de una carpeta del Clasificador
- CPA01REL - Relaciones del Clasificador
- CPA01RIF - Relaciones de ítems y carpetas
- CPA02 - Texto de retenciones de Ingresos Brutos
- CPA03 - Agrupaciones de proveedores
- CPA04 - Comprobantes de cuenta corriente
- CPA04EN - Envíos Recibidos
- CPA04DE - Comprobantes del envío recibidos
- CPA04TY - Imágenes para comprobantes de Compras
- CPA05 - Imputaciones
- CPA06 - Histórico de cuenta corriente
- CPA07 - Documentos
- CPA08 - Retenciones por proveedor
- CPA09 - Tipos de asientos
- CPA10 - Parámetros
- CPA11 - Asientos generados de proveedores
- CPA14 - Códigos de impuestos
- CPA15 - Artículos por proveedor
- CPA18 - Valores de impuestos
- CPA20 - Proveedores ocasionales
- CPA21 - Tipos de comprobante
- CPA26 - Pendiente histórico
- CPA28 - Códigos de retención
- CPA29 - Retenciones
- CPA31 - Imputaciones contables
- CPA35 - Encabezados de órdenes de compra
- CPA36 - Renglones de órdenes de compra
- CPA37 - Planes de entrega
- CPA38 - Textos para órdenes de compra
- CPA39 - Renglones de textos para órdenes de compra
- CPA40 - Textos de órdenes de compra
- CPA41 - Descripciones adicionales de órdenes de compra
- CPA43 - Listas de precios
- CPA44 - Detalle lista de precios
- CPA45 - Conceptos

CPA46 - Renglones comprobantes de artículos de compras
CPA47 - Renglones comprobantes de conceptos de compras
CPA48 - Relación compras / movimientos de stock
CPA49 - Condiciones de compra
CPA50 - Compradores
CPA51 - Sectores
CPA54 - Cuotas de facturas
CPA55 - Cuotas de facturas histórico
CPA56 - Talonarios
CPA57 - Provincias
CPA58 - Tipos de asientos por centros de costo
CPA59 - Apropiaciones por movimientos de centros de costo
CPA60 - Apropiaciones generadas por centro de costo
CPA61 - Facturas de crédito
CPA63 - Clasificación de comprobantes (para S.I.Ap. I.V.A.)
CPA82 - Jurisdicciones de ingresos brutos
CPA83 - Retenciones de ingresos brutos por Provincia
CPA89 - Asignación de Perfiles de Autorización de comprobantes a usuarios
CPA91 - Auditoría de Autorizaciones de comprobantes
CPA92 - Perfiles de Autorización de comprobantes
CPA93 - Encabezados de Pagos Masivos
CPA94 - Renglones de Pagos Masivos
CPA95 - Medios de pago por pago masivo y proveedor
CPA97- Comentario de Proveedores
CPA108 - Países
CPA109 - Auditoría de Pagos Masivos
CPA98 - Tipo de diferencia en comprobantes
CPA99 - Tipos de comprobante con diferencia
CPA100 - Renglones de comprobantes de Compras con diferencia
CPA104 - Perfiles de Compras
CPA105 - Asignación de Perfiles de Compras a usuarios
CPA110 - Encabezado de Solicitudes de Compra
CPA111 - Renglones de Solicitudes de Compra
CPA112 - Motivos para Solicitudes de Compra
CPA113 - Clasificaciones de Solicitud de Compra
CPA114 - Perfiles de Solicitudes de Compra
CPA115 - Asignación de Perfiles de Solicitudes de Compra a usuarios
CPA116 - Planes de entrega de Solicitudes de Compra
CPA117 - Transitorio de cabecera de Órdenes de Compra
CPA118 - Transitorio de renglones de Órdenes de Compra
CPA131 - Solicitantes de Compras
CPA132 - Folios solicitados al SII de Compras - exclusivo para Chile

CPA133 - Libro electrónico de Compras - exclusivo para Chile
CPA134 - Relación comprobantes de Compras con Libro electrónico - exclusivo para Chile
CPA123- Relación renglón solicitud / renglón O/C
CPA124 – Auditoría de Motivos de Solicitudes
CPA127 – Relación renglón solicitud / renglón OC / renglón Stock
CPA131 - Solicitantes de compra
CTA115 – Encabezado movimientos de stock importados
Padron_Rentas_AGIP
Padron_Rentas_AGIP_Vigencia
STA87 – Artículos genéricos
STA88 - Relación artículos genéricos / artículos de compras
STA89 – Presentaciones de compras para artículos genéricos

Si tiene instalado el módulo **Compras** o **Compras con Importaciones**, considere también los siguientes archivos:

CPA65 - Encabezado de carpetas
CPA66 - Renglones de carpetas
CPA67 - Encabezado de embarques
CPA68 - Renglones de embarques
CPA69 - Relación renglones embarque con renglones despachos
CPA70 - Tipos de gasto
CPA71 - Distribución de gastos en costos
CPA72 - Descripciones adicionales renglones carpeta importaciones
CPA73 - Textos en carpetas de importación
CPA74 - Costos partida
CPA75 - Relación renglones factura con renglones de carpeta
CPA76 - Conceptos automáticos de importación
CPA77 - Distribución de comprobantes en carpetas
CPA78 - Relación despachos con facturas de aduana
CPA91.USUARIO - Usuario que autorizó el pago de la factura
CPA91.HORA_AUT - Fecha en la que se autorizó el pago de la factura
CPA91.FECHA_AUT - Hora en la que se autorizó el pago de la factura
CPA93.USUARIO_AU - Usuario que autorizó el pago masivo
CPA93.HORA_AUT - Fecha en la que se autorizó el pago masivo
CPA93.FECHA_AUT - Hora en la que se autorizó el pago masivo

Si integra con **Tango Astor Contabilidad**

APROPIACION_CONCEPTO_CP
APROPIACION_PROVEEDOR
APROPIACION_PROVEEDOR_OCASIONAL
ASIENTO_COMPROBANTE_CP
ASIENTO_CP
ASIENTO_MODELO_CP

AUX_AUTOMATICO_PROVEEDOR
AUXILIAR_ASIENTO_CP
AUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CP
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONAL
COMPROBANTE_PROVEEDOR_OCASIONAL
CONCEPTO_CP
PARAMETRO_CP
PROVEEDOR
REGLON_MODELO_CP
SUBAUXILIAR_ASIENTO_CP
SUBAUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CP
SUBAUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR
SUBAUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONAL
TIPO_AUXILIAR_MODELO_CP
TIPO_COMPROBANTE_CP
TIPO_GASTO_CP

Proveedores

CPA01 - Proveedores
CPA03 - Agrupaciones de proveedores
CPA04 - Comprobantes de cuenta corriente
CPA05 - Imputaciones
CPA06 - Histórico de cuenta corriente
CPA07 - Documentos
CPA09 - Tipos de asientos
CPA10 - Parámetros generales
CPA11 - Asientos generados de proveedores
CPA14 - Códigos de impuestos
CPA15 - Relación proveedor - artículo
CPA18 - Impuestos registrados
CPA20 - Proveedores ocasionales
CPA21 - Tipos de comprobante
CPA26 - Pendiente histórico
CPA28 - Códigos de retención
CPA29 - Retenciones
CPA31 - Imputaciones contables de comprobantes
CPA49 - Condiciones de compra
CPA51 - Sectores
CPA54 - Cuotas de facturas

CPA55 - Cuotas de facturas histórico
CPA57 - Provincias
CPA58 - Tipos de asientos por centros de costo
CPA59 - Apropiaciones por movimientos de centros de costo
CPA60 - Apropiaciones generadas por centro de costo
CPA61 - Facturas de crédito
CPA63 - Clasificación de comprobantes (para S.I.Ap. I.V.A.)
CPA89 - Asignación de Perfiles de Autorización de comprobantes a usuarios
CPA91 - Auditoría de Autorizaciones de comprobantes
CPA92 - Perfiles de Autorización de comprobantes
CPA93 - Encabezados de Pagos Masivos
CPA94 - Renglones de Pagos Masivos
CPA97- Comentario de Proveedores
CPA108 - Países
CPA109 - Auditoría de Pagos Masivos
CPA01FLD - Carpetas del Clasificador de proveedores
CPA01ITC - Proveedores de una carpeta del Clasificador
CPA01REL - Relaciones del Clasificador
CPA01RIF - Relaciones de ítems y carpetas

Si integra con **Tango Astor Contabilidad**

APROPIACION_CONCEPTO_CP
APROPIACION_PROVEEDOR
APROPIACION_PROVEEDOR_OCASIONAL
ASIENTO_COMPROBANTE_CP
ASIENTO_CP
ASIENTO_MODELO_CP
AUX_AUTOMATICO_PROVEEDOR
AUXILIAR_ASIENTO_CP
AUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CP
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR
AUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONAL
COMPROBANTE_PROVEEDOR_OCASIONAL
CONCEPTO_CP
PARAMETRO_CP
PROVEEDOR
REGLON_MODELO_CP
SUBAUXILIAR_ASIENTO_CP
SUBAUXILIAR_REGLA_CONCEPTO_CP
SUBAUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR
SUBAUXILIAR_REGLA_PROVEEDOR_OCASIONAL
TIPO_AUXILIAR_MODELO_CP

TIPO_COMPROBANTE_CP

TIPO_GASTO_CP

Tesorería

SBA01 - Cuentas
SBA02 - Tipos de comprobantes
SBA03 - Agrupaciones
SBA04 - Encabezados de movimientos
SBA05 - Movimientos
SBA06 - Pasaje a contabilidad
SBA07 - Encabezados de movimientos de histórico
SBA08 - Renglones de movimientos de histórico
SBA09 - Bancos
SBA10 - Feriados
SBA12 - Clases
SBA13 - Chequeras
SBA14 - Cheques de terceros
SBA15 - Cheques propios
SBA16 - Pendiente de registrar
SBA17 - Histórico de cheques de terceros
SBA18 - Histórico de cheques propios
SBA19 - Subestados de Cheques de Terceros
SBA20 - Cupones
SBA21 - Planes
SBA22 - Tarjetas
SBA23 - Historial de Cheques de Terceros
SBA24 - Histórico de cupones
SBA25 - Modelos de comprobantes
SBA26 - Modelos de cheques
SBA27 - Nexos de contrasientos
SBA28 - Cierres
SBA29 - Saldos de cierre y apertura
SBA30 - Conciliaciones
SBA31 - Parámetros generales
SBA32 - Reglas de apropiación
SBA33 - Renglones de movimientos de apropiación
SBA34 - Apropiaciones generadas por centro de costo
SBA35 - Relaciones de cuentas / shoppings
SBA36 - Subestados por Cuenta
SBA37 - Monedas

SBA38 - Seguimiento de cheques importados de **Restô**
SBA39 - Cuentas en perfiles de Tesorería (para cobranzas y pagos)
SBA40 - Usuarios de perfiles de Tesorería (para cobranzas y pagos)
SBA41 - Perfiles de Tesorería (para cobranzas y pagos)
SBA42 - Medios de pago
SBA43 - Tipos de monedas
SBA50 - Códigos de tarjetas de terminales Pos
SBA51 - Planes de tarjetas de terminales Pos
SBA52 - Disponibilidad de Cuentas en Sucursal
SBA53 - Tipo de fechas predefinidas
SBA54- Detalle Relación Caja **Restô** / Tesorería
SBA55- Auditoría de importaciones de **Ventas Restô**

CODIGO_RELACION

COMPROBANTE_COTIZACION_SB

MODELO_INGRESO_SB

MODELO_INGRESO_SB_USUARIO

MODELO_INGRESO_SB_COTIZ_EXTR

MODELO_INGRESO_SB_CUENTAS

MOVIMIENTO_CHEQUE_TERCERO

SBA01FLD - Carpetas del clasificador de cuentas

SBA01ITC - Cuentas de una carpeta del clasificador

SBA01REL - Relaciones

SBA01RIF - Carpeta asociada a un ítem en una relación

COEFICIENTE_PROMOCION_TARJETA: Coeficientes particulares de promociones

CONCEPTO_CONCILIACION - Conceptos de conciliación

CONCEPTO_DESCUENTO_TARJETA: Conceptos de descuentos para liquidaciones de tarjetas

CUOTA_CUPON: Detalle de las cuotas en que se cobra un cupón

CUPON_DESCUENTO : Descuentos por cupón

DETALLE_EXTRACTO - Detalle de extractos importados

DETALLE_EXTRACTO_MOVIMIENTO - Relación entre los movimientos conciliados de **Tesorería** con los movimientos de los extractos importados

ENCABEZADO_EXTRACTO - Encabezado de extractos importados

GASTO_FIJO: Gastos a aplicar en conciliaciones

GASTO_FIJO_CUPON: Gastos fijos aplicados a cada cupón

GASTO_FIJO_RESUMEN; Gastos fijos aplicados a conciliaciones

GASTO_FIJO_TARJETA: Importes o porcentajes de gastos fijos a aplicar por tarjeta

HISTORIAL_CUPON: Movimientos del cupón

HISTORICO_CUOTA_CUPON: Cuotas de cupones pasadas a histórico

HOST: Lista de servidores a los que se conectan las Terminales Pos

PARAMETRO_CONCILIACION - Definición de formato de extracto electrónico

PARAMETRO_CONCILIACION_CONCEPTO – Conceptos pendientes de registrar asociados a los formatos de extractos electrónicos

PARAMETRO_CONCILIACION_CUENTA – Cuentas asociadas a los formatos de extractos electrónicos

PLAN_TARJETA: Planes

PLANTILLA_CONCILIACION_CUPONES: Definición de plantillas para conciliaciones

PROMOCION_TARJETA: Promociones de tarjetas

PROMOCION_TARJETA_HABILITADA: Relación Promociones – Tarjetas habilitadas a utilizar la promoción

RESUMEN_TARJETA: Identificación y gastos de conciliaciones

RESUMEN_TARJETA_CONCEPTO_DESCUENTO: Gastos variables aplicados a conciliaciones

TARJETA_ABREVIATURA: Tabla para abreviaturas de tarjeta / plan / cuota

TARJETA_COEFICIENTE_CUOTA: Detalle de Coeficientes a aplicar por tarjeta y cuotas, válidos para la tarjeta en la fecha de vigencia

TARJETA_CONCEPTO_DESCUENTO_TARJETA: Conceptos de descuentos por tarjeta

TARJETA_PLAN_COEFICIENTE: Tabla para coeficientes particulares de cada plan por tarjeta

TARJETA_VIGENCIA_COEFICIENTE: Fechas de vigencia de tabla general de coeficientes para cálculo de recargos de tarjetas

TERMINAL_POS: Terminales POS utilizadas para generación de cupones de tarjetas

TERMINAL_POS_TARJETA: Relación terminales POS – Tarjetas habilitadas

TERMINAL_POS_HOST: Relación Terminales Pos – Host habilitados

Si integra con Tango Astor Contabilidad:

APROPIACION_CUENTA_SB

ASIENTO_COMPROBANTE_SB

ASIENTO_SB

AUXILIAR_ASIENTO_SB

AUXILIAR_REGLA_CUENTA_SB

CUENTA_SB

PARAMETRO_SB

SUBAUXILIAR_ASIENTO_SB

SUBAUXILIAR_REGLA_CUENTA_SB

TIPO_COMPROBANTE_SB

Cash Flow

CFA01 - Modelos

CFA02 - Secciones de modelos

CFA03 - Cuentas Disponibilidades

CFA04 - Códigos de otros ingresos y egresos

CFA05 - Movimientos de otros ingresos y egresos

CFA06 - Reportes generados

CFA07 - Movimientos de reportes generados

CFA08 - Arrastres de reportes generados

CFA09 - Renglones adicionales de reportes generados
CFA10 - Modelos asociados a reportes
CFA11 - Secciones de reportes
CFA12 - Disponibilidades de reportes
CFA13 - Modelos de análisis de gestión
CFA14 - Renglones de modelos de análisis de gestión
CFA15 - Modelos comparativos
CFA16 - Items cash flow a comparar
CFA17 - Items externos a comparar
CFA18 - Números de comparaciones
CFA19 - Referencias de reportes generados
CFA89 - Datos adicionales

Contabilidad

CNA01 - Encabezados de asientos del lote
CNA02 - Encabezados de asientos período actual
CNA03 - Encabezados de asientos de períodos anteriores
CNA04 - Agrupaciones
CNA05 - Cotizaciones
CNA06 - Cuentas
CNA07 - Datos del ejercicio
CNA08 - Indices
CNA09 - Movimientos del lote
CNA10 - Movimientos del período actual
CNA11 - Movimientos de períodos anteriores
CNA12 - Parámetros
CNA13 - Pasaje para apertura
CNA14 - Períodos
CNA15 - Saldos periódicos ajustados
CNA16 - Saldos periódicos históricos
CNA17 - Tipos de índice
CNA18 - Saldos periódicos de unidades
CNA19 - Unidades
CNA20 - Unidades del lote
CNA21 - Encabezamientos ajustes moneda extranjera contable
CNA22 - Movimientos ajustes moneda extranjera contable
CNA23 - Encabezamientos de asientos modelo
CNA24 - Movimientos de asientos modelo
CNA25 - Centros de costo
CNA26 - Reglas de apropiación

CNA27 - Renglones de reglas de apropiación
CNA28 - Apropiaciones de asientos modelo
CNA29 - Apropiaciones de asientos del lote
CNA30 - Apropiaciones de asientos registrados
CNA31 - Relación cuentas - centros de costo
CNA34 - Perfiles de consulta integral de contabilidad
CNA35 - Usuarios de perfiles de consulta integral de contabilidad
CNA36 - Cuentas Tango (desde Gestión)
CNA37 - Centros de Costo Tango (desde Gestión)
CNA38 - Configuración de Módulo Contable

Sueldos

SUA01 - Legajos
SUA02 - Conceptos
SUA03 - Fórmulas
SUA04 - Asientos de Sueldos
SUA05 - Centros de Costos
SUA06 - Obras Sociales
SUA07 - Sindicatos
SUA08 - Grupos Jerárquicos
SUA09 - Planes de Obras Sociales
SUA10 - Familiares
SUA11 - Categorías
SUA12 - Billetes
SUA13 - Totales de la Liquidación
SUA14 - Conceptos de la Liquidación
SUA15 - Datos Fijos
SUA16 - Códigos Contables
SUA17 - Leyendas Contables
SUA18 - Conceptos Automáticos
SUA19 - Cantidad de Familiares
SUA20 - Variables Auxiliares
SUA21 - Novedades
SUA22 - Inhibición de Asignaciones
SUA23 - Totales de la Liquidación Histórica
SUA24 - Conceptos de la Liquidación Histórica
SUA25 - Código Novedades
SUA26 - Feriados
SUA27 - Tramos de Imposición
SUA28 - Deducciones 4ta. Categoría

- SUA29 - Reportes
 - SUA31 - Variables de Impresión
 - SUA32 - Importes Iniciales Impuesto a las Ganancias 4ta Categoría
 - SUA33 - Mínimos no Imponibles y Deducciones Especiales Impuesto a las Ganancias 4ta. Categoría
 - SUA34 - Sistema Integrado de Jubilación y Pensión
 - SUA35 - Parámetros Generales Ganancias
 - SUA36 - Topes Tabla Art. 9 - Pago a Cuenta 4ta. Categoría
 - SUA37 - Pagos Deducciones Generales 4ta. Categoría
 - SUA38 - Valores Adicionales sin Recibo
 - SUA39 - Topes Deducciones Generales 4ta. Categoría
 - SUA40 - Apropiaciones Generadas por Centros de Costo
 - SUA41 - Datos del Domicilio Fiscal
 - SUA44 - Lugares de Explotación
 - SUA45 - Bancos
 - SUA46 - Depósitos Generados para Pago Automático
 - SUA47 - Columnas Archivo ASCII para Pago Automático
 - SUA48 - Encabezados de Depósitos Pago Automático
 - SUA49 - Parámetros de Generación Archivo ASCII Pago Automático
 - SUA52 - Modalidades de Contratación
 - SUA53 - Tramos de Disminución para Deducciones
 - SUA54 - Cuotas de Impuesto
 - SUA55 - Cuentas bancarias de empleados
 - SUA78 - Datos de la Empresa para U78
 - SUA79 - Datos de los Empleados para U78
 - SUA80 - Períodos Trabajados para U78
-
- DGI01 - Tabla de Actividades
 - DGI02 - Tabla de Obras sociales
 - DGI03 - Tabla de Zonas
 - DGI04 - Tabla de Nacionalidades
 - DGI05 - Tabla de Provincias
 - DGI06 - Tabla de Situación de Revista
 - DGI07 - Tabla de Condiciones de Empleados
 - DGI08 - Tabla de Incapacidades

Control de Horarios

- REA01 - Empresa
- REA02 - Legajos
- REA03 - Convenios
- REA04 - Departamentos

REA05 - Centros de costo
REA06 - Conceptos de justificación
REA07 - Feriados
REA08 - Encabezados horario fijo
REA09 - Días del horario fijo
REA10 - Extras del horario fijo
REA11 - Encabezado horario rotativo
REA12 - Renglones horario rotativo
REA13 - Extras horario rotativo
REA14 - Equivalencias para sueldos
REA15 - Grupos de integración
REA16 - Detalle grupos de integración
REA17 - Transporte a sueldos
REA18 - Fichadas
REA19 - Autorizaciones extras
REA20 - Ausencias previstas
REA21 - Cambios de horarios
REA22 - Resultados diarios
REA23 - Esperanza diaria
REA25 - Anormalidades previstas
REA26 - Fichadas modificadas en el parte
REA27 - Permisos modificados en el parte
REA28 - Ausentes por su horario
REA29 - Auditoría de partes diarios
REA30 - Auditoría de fichadas modificadas en partes diarios
REA31 - Auditoría de anormalidades modificadas en partes diarios
REA32 - Auditoría de partes diarios anulados
REA33 - Auditoría de fichadas
REA34 - Auditoría de anormalidades
REA35 - Auditoría de autorización de extras
REA36 - Auditoría de ausencias previstas
REA37 - Auditoría de cambios de horario
REA38 - Auditoría de depuraciones
REA39 - Anormalidades por causa

Central

CTA02 - Movimientos de cuenta corriente ventas
CTA03 - Renglones de comprobantes ventas
CTA04 - Impuestos registrados ventas
CTA05 - Movimientos de cuenta corriente compras

CTA06 - Impuestos registrados compras
CTA07 - Renglones comprobantes compras
CTA08 - Renglones comprobantes conceptos
CTA09 - Encabezados de movimientos de stock
CTA10 - Ingresos internos valorizados
CTA11 - Movimientos de stock
CTA12 - Lotes centralizados
CTA16 - Cheques de terceros a registrar
CTA17 - Encabezados de cheques a registrar
CTA18 - Cupones a registrar
CTA22 - Clasificación de comprobantes de compras (S.I.Ap.)
CTA23 - Clasificación de comprobantes de ventas (S.I.Ap.)
CTA24 - Comprobantes de ventas anulados
CTA25 - Renglones de comprobantes de ventas anulados
CTA26 - Impuestos de comprobantes de ventas anulados
CTA28 - Encabezados de Comprobantes de Tesorería
CTA29 - Renglones de Comprobantes de Tesorería
CTA30 - Renglones por Apropiaciones de Movimientos de Tesorería
CTA31 - Cheques de Terceros
CTA32 - Historial de Cheques de Terceros
CTA33 - Cheques Propios
CTA34 - Cupones de Tarjeta de Crédito
CTA35 - Reversiones de Movimientos de Tesorería
CTA36 - Cupones de Tarjetas de Crédito de Comprobantes Revertidos
CTA38 - Proveedores Centralizados
CTA40 - Efectivo a Registrar
CTA41 - Saldos de Cuentas a Consolidar
CTA42 - Transferencias entre Carteras
CTA96 - Renglones movimientos de stock importados
CTA97 - Movimientos de series importadas
CTA98 - Encabezado partidas importadas
CTA113 - Auditoría importación de movimientos de stock
CTA114 - Detalle Auditoria importación de movimientos de stock
CTA115 - Encabezado movimientos de stock importados
CTA116 - Movimientos de partidas importadas
CTA117 - Ejecuciones Central
CTA118 - Ejecuciones por Sucursal
CTA_ARTICULO - Artículos consolidados
CTA_ARTICULO_DESTINO - Relación artículos consolidados destinos de impresión
CTA_ARTICULO_FLD - Carpetas del clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_ITC - Artículos asignados a carpetas del clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_POR_SUCURSAL - Artículos por sucursal

CTA_ARTICULO_REL - Relaciones del clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_RIF - Artículos relacionados del clasificador de artículos consolidado
CTA_AUDITORIA - Auditoría de importaciones
CTA_BANCO - Bancos consolidados
CTA_CHEQUE - Cheques importados de ventas Restô
CTA_CIERRE_CAJA - cierres de caja
CTA_CONDICION_VENTA - condiciones de venta consolidadas.
CTA_COSTO_POR_SUCURSAL - costos de artículo por sucursal
CTA_CLIENTE - Clientes consolidados
CTA_CLIENTE_FLD - Carpetas del clasificador de clientes consolidado
CTA_CLIENTE_ITC - Clientes asignados a carpetas del clasificador de clientes consolidado
CTA_CLIENTE_POR_SUCURSAL - Clientes por sucursal
CTA_CLIENTE_REL - Relaciones del clasificador de clientes consolidado
CTA_CLIENTE_RIF - Clientes relacionados del clasificador de clientes consolidado
CTA_CONCEPTO - Conceptos de compra consolidados
CTA_CUENTA_RESTÔ - Cuentas de caja Restô consolidadas
CTA_CUENTA_RESTO_POR_SUCURSAL - Cuentas de caja Restô por sucursal
CTA_CUPON_TARJETA - Cupones de tarjeta importados de ventas Restô
CTA_CUENTA_TESORERIA - Cuentas de Tesorería consolidadas
CTA_CUENTA_TESORERIA_POR_SUCURSAL - Cuentas de Tesorería por sucursal
CTA_DEPOSITO - Depósitos de stock consolidados
CTA_ENCABEZADO_DESPACHO- Guías de despacho - exclusivo para Chile
CTA_DETALLE_DESPACHO- Renglones de guías de despacho
CTA_DETALLE_DEVOLUCION- Detalles de devoluciones de ventas Restô
CTA_EMPRESA_TICKET- Empresas tickets - exclusivo para Chile
CTA_ENCABEZADO_COMANDA- Comandas
CTA_ENCABEZADO_CAJA- Comprobante de caja restô
CTA_DETALLE_CAJA - Renglones de caja restô
CTA_DETALLE_COMANDA-Renglones de comandas
CTA_HORARIO - Horarios consolidados
CTA_MONEDA -Monedas consolidadas
CTA_MEDIO_DE_PAGO- Tipos de medios de pago
CTA_MOTIVO_DEVOLUCION -Motivos de devolución
CTA_MOZO - Mozos consolidados
CTA_MOZO_RESTO_POR_SUCURSAL - Mozos por sucursal
CTA_LISTA_COMPRA_POR_SUCURSAL - Listas de precios de Compras por sucursal
CTA_LISTA_VENTA_POR_SUCURSAL - Listas de precios de Ventas por sucursal
CTA_PAIS - Países consolidados
CTA_PARAMETRO_TRANSFERENCIA - Parámetros de transferencias
CTA_PARAMETRO_TRANSFERENCIA_MAESTRO - Detalle de maestros por sucursal
CTA_PROMOCION_TARJETA_POR_SUCURSAL - Promociones de tarjeta por sucursal
CTA_PROVEEDOR_POR_SUCURSAL - Proveedores por sucursal

CTA_PROVINCIA - Provincias consolidadas
CTA_PUESTO_CAJA - Puestos de caja consolidados
CTA_PUESTO_RESTO_POR_SUCURSAL - Puestos de caja por sucursal
CTA_REPARTIDOR - Repartidores consolidados
CTA_REPARTIDOR_RESTO_POR_SUCURSAL - Repartidores por sucursal
CTA_RUBRO_COMERCIAL - Rubros comerciales consolidados
CTA_SALDO_ARTICULO_DEPOSITO - Saldos actuales de artículos
CTA_SALDO_ARTICULO_DEPOSITO_PARTIDA - Saldos actuales de artículos por partida
CTA_SALDO_CLIENTE - Saldos actuales de clientes
CTA_SALDO_CUENTA_TESORERIA - Saldos actuales de cuentas de Tesorería
CTA_SALDO_PROVEEDOR - Saldos actuales de proveedores
CTA_SALDO_CUENTA_RESTO - Saldos actuales de cuentas de caja Resto
CTA_SECTOR - Sectores consolidados
CTA_SECTOR_RESTO_POR_SUCURSAL - Sectores por sucursal
CTA_SEPARADOR - Separadores consolidados
CTA_TICKET_RESTAURANTE - Tickets restaurante
CTA_TIPO_COMPROBANTE - Tipos de comprobante
CTA_TIPO_TURNO - Tipos de turno consolidados
CTA_TOPES_STOCK_ARTICULO - Topes de stock por artículo/sucursal
CTA_USUARIO - Usuarios TangoNet
CTA_VENDEDOR - Vendedores consolidados
CTA_ZONA - Zonas consolidadas
CTA_ZONA_RESTO_POR_SUCURSAL - Zonas por sucursal

Liquidador de I.V.A. e Ingresos Brutos

IVA01 - Clientes
IVA02 - Proveedores
IVA03 - Tipos de comprobantes
IVA04 - Provincias
IVA05 - Cabecera de comprobantes
IVA06 - Reportes
IVA07 - Modelos
IVA08 - Fórmulas
IVA09 - Fórmulas del formulario
IVA10 - Columnas del reporte
IVA11 - Resultados del reporte
IVA12 - Formularios
IVA13 - Tipos de comprobantes excluidos del reporte
IVA14 - Saldos art.20
IVA15 - Empresa

IVA16 - Clientes y proveedores ocasionales
IVA17 - Nombres de modelos de ingreso de comprobantes
IVA19 - Alícuotas
IVA20 - Alícuotas de ingresos brutos
IVA21 - Importes mensuales por jurisdicción
IVA22 - Actividades
IVA23 - Tipos de comprobante
IVA24 - Impuestos pagados
IVA25 - Pasaje a contabilidad
IVA26 - Coeficientes unificados
IVA27 - Importes auxiliares actualizables
IVA28 - Códigos de importes auxiliares actualizables
IVA29 - Ingresos brutos por comprobante
IVA30 - Diferencias base imponible
IVA31 - Relación con conceptos de ventas
IVA32 - Relación de tipos de comprobantes de venta
IVA34 - Relación de provincias de venta
IVA35 - Relación con conceptos de compras
IVA36 - Relación de tipos de comprobantes de compras
IVA38 - Relación de provincias de compras
IVA39 - Importes fijos
IVA40 - Detalles de comprobantes
IVA41 - Relación con actividades de ventas
IVA42 - Asiento de comprobantes
IVA43 - Apropiaciones de modelos
IVA44 - Apropiaciones del comprobante
IVA45 - Apropiación de asientos de contabilidad
IVA46 - Clasificación de comprobantes (para S.I.Ap. I.V.A.)
IVA47 - Clasificación CITI Ventas
IVA48 - Clasificación Sicore

Estados Contables

BCA01 - Reportes
BCA02 - Filas
BCA03 - Cuentas
BCA04 - Asignaciones
BCA05 - Periodos
BCA06 - Datos de la empresa
BCA07 - Columnas no borrables
BCA08 - Punteros

DGIACT - Archivo de Actividades

Tango Astor Sueldos

ACTIVIDAD_DGI
ACTIVIDAD_LEGajo_DGI
ACTIVIDAD_LEGajo_DGI
ACUMULADO_DEFINIBLE
ACUMULADO_DEFINIBLE
ACUMULADO_FIJO
ACUMULADO_FIJO
AFJP
AFJP
AGRUPACION
AJUSTE
AJUSTE
AJUSTE_REGISTRADO
AJUSTE_REGISTRADO
APLICA_PORC_SOBRE
APLICA_PORC_SOBRE
ART
ART
ASIENTO_SU
ASIENTO_SU
AUX_AUTOMATICO_LEGajo
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR_ASIENTO_SU
AUXILIAR_ASIENTO_SU
AUXILIAR_HABITUAL_LEGajo
AUXILIAR_HABITUAL_LEGajo
AUXILIAR_OCASIONAL_LEGajo
AUXILIAR_OCASIONAL_LEGajo
AUXILIAR_REGLA
AUXILIAR_REGLA_HABITUAL_LEGajo
AUXILIAR_REGLA_OCASIONAL_LEGajo
BILLETE
CANTIDAD_COPIA
CANTIDAD_FAMILIAR
CATEGORIA
CCAF - exclusivo para Chile

COLUMNA_ASCII_BANCO
COLUMNA_LISTADOR_SU
COLUMNA_MULTITABLA - exclusivo para Chile
COLUMNA_PREVIREDA - exclusivo para Chile
CONCEPTO
CONCEPTO_INE - exclusivo para Chile
CONCEPTO_JUSTIFICACION
CONCEPTO_PARTICULAR
CONCEPTO_SUBTIPO
CONDICION_LEGAJODGI
CONTRATO_LEGAJOD
CONTROL_RECIBO_SUELDO
CONVENIO
CUENTA
CUENTA_BANCARIA
CUENTA_TIPO_AUXILIAR
DATO_ADJUNTO_AFJP
DATO_ADJUNTO_ART
DATO_ADJUNTO_ASIENTO_ANALITICO_CN
DATO_ADJUNTO_BANCO
DATO_ADJUNTO_CATEGORIA
DATO_ADJUNTO_CCAF - exclusivo para Chile
DATO_ADJUNTO_CONTRATO_LEGAJOD
DATO_ADJUNTO_CONVENIO
DATO_ADJUNTO_DATO_FIJO
DATO_ADJUNTO_DEPARTAMENTO
DATO_ADJUNTO_EMPRESA
DATO_ADJUNTO_EX_CAJA - exclusivo para Chile
DATO_ADJUNTO_FAMILIAR
DATO_ADJUNTO_GRUPO_JERARQUICO
DATO_ADJUNTO_LEGAJOD
DATO_ADJUNTO_LUGAR_TRABAJO
DATO_ADJUNTO_MATRIZ
DATO_ADJUNTO_MATRIZ_SUELDO
DATO_ADJUNTO_MODELO_ASIENTO_SU
DATO_ADJUNTO_MULTITABLA
DATO_ADJUNTO_OBRA_SOCIAL
DATO_ADJUNTO_ORGANISMO_APV - exclusivo para Chile
DATO_ADJUNTO_PERIODO_MULTITABLA
DATO_ADJUNTO_REGLA_APROPIACION
DATO_ADJUNTO_SERVICIO_EVENTUAL
DATO_ADJUNTO_SINDICATO

DATO_ADJUNTO_TABLA
DATO_ADJUNTO_TIPO_CONTRATO
DATO_ADJUNTO_TRABAJO_PESADO - exclusivo para Chile
DATO_FIJO
DEDUCCION_GCIA
DEFECTO_CONCEPTO_PARTICULAR
DEFECTO_LEGAJO
DEFECTO_LEGAJO_TELEFONO
DEPARTAMENTO
DETALLE_ADICIONAL_GCIA
DETALLE_DEPOSITO
DETALLE_LICENCIA
DIA_HABIL
DISMINUCION_GCIA
DOCUMENTO_ASCII_BANCO
ESCOLARIDAD
EX_CAJA - exclusivo para Chile
FAMILIAR
FERIADO
FILA_MULTITABLA
FILA_TABLA
FORMA_PAGO
FORMULA
GRUPO
GRUPO_DEFECTO
GRUPO_JERARQUICO
GRUPO_LEGAJO
GRUPO_NOVEDAD
HISTORIAL
HISTORIAL_ITEM_COSTO_LABORAL
HISTORIAL_ITEM_SUELDO
INCAPACIDAD_LEGAJO_DGI
INGRESO_EGRESO
ITEM_COSTO_LABORAL
ITEM_SUELDO
JUZGADO_DGI
LEGAJO
LEGAJO_ADICIONAL_GCIA
LEGAJO_DGI
LEGAJO_EVENTUAL
LEGAJO_RESU
LEGAJO_SU

LEGAJO_SU_COSTO_LABORAL
LEGAJO_SU_CUENTA_BANCARIA
LEGAJO_SU_ITEM_SUELDO
LEGAJO_TELEFONO
LICENCIA
LIQUIDACION
LISTADOR_SU
LOCALIDAD_DGI
LOTE_CN_GENERADO
LOTE_CN_GENERADO_COMPROBANTE
LOTE_CN_GENERADO_LIQUIDACION
LOTE_CN_RECIBIDO
LOTE_NOVEDAD
LUGAR_TRABAJO
MATRIZ
MATRIZ_SUELDO
MODELO_ASIENTO_SU
MODULO
MODULO_FERIADO
MODULO_NOVEDAD
MOPRE
MOTIVO_EGRESO
MOTIVO_EGRESO_CONCEPTO
MOVIMIENTO_PERSONAL_PREVIREN - exclusivo para Chile
MULTITABLA
MULTITABLA_COMPONENTE
NIVEL_ESTUDIO_DGI
NOVEDAD
NOVEDAD_COMPONENTE
NOVEDAD_GRUPO
NOVEDAD_REGISTRADA
OBRA_SOCIAL
OBRA_SOCIAL_DGI
ORGANISMO_APV - exclusivo para Chile
ORGANISMO_GCIA
ORIGEN_EXPORTACION
OTRO_EMPLEO_GCIA
PAGO_GENERAL_GCIA
PAIS
PARAMETRO_ASCII_BANCO
PARAMETRO_SU
PERIODO_MULTITABLA

PLAN_OS
PLANIFICACION_VACACION
PUESTO
RANGO_MATRIZ
RANGO_MATRIZ_SUELDO
REGIMEN
REGLA_APROPIACION
REGLON_MODELO_ASIENTO_SU
SALDO_VACACION
SECCION_ASCII_BANCO
SECCION_PREVIREN - exclusivo para Chile
SELECCIONADO_POR
SERVICIO_EVENTUAL
SINDICATO
SITUACION_LEGajo_DGI
SITUACION_REVISTA
SUBAUXILIAR_ASIENTO_SU
SUBAUXILIAR_REGLA
SUBAUXILIAR_REGLA_HABITUAL_LEGajo
SUBAUXILIAR_REGLA_OCASIONAL_LEGajo
SUBTIPO
TABLA
TIPO_ASIENTO
TIPO_AUXILIAR
TIPO_CONCEPTO
TIPO_CONTRATO
TIPO_CUENTA
TIPO_DOCUMENTACION_DGI
TIPO_DOCUMENTACION_EXT_DGI
TIPO_DOCUMENTO
TIPO_EMPLEADOR_DGI
TIPO_EVENTO_DGI
TIPO_ITEM_SUELDO
TIPO_LICENCIA
TIPO_LIQUIDACION
TIPO_LIQUIDACION_CONCEPTO
TIPO_LIQUIDACION_HISTORIAL
TIPO_LIQUIDACION_LISTADOR_SU
TOPE_GCIA
TOT_LIQUIDACION
TOTAL_LISTADOR_SU
TRABAJO_PESADO - exclusivo para Chile

TRAMO_GCIA
TRAMO_UTM - exclusivo para Chile
TYP
VALOR_ADICIONAL_GCIA
VALOR_MULTITABLA
VARIABLE
VARIABLE_ASCII_BANCO
VARIABLE_COMPONENTE
VARIABLE_GRUPO
VARIABLE_PARAMETRO
ZONA_DGI

Tango Astor Contabilidad

ASIENTO_COTIZACION_ANALITICO_CN
ASIENTO_COTIZACION_RESUMEN_CN
ASIENTO_MODELO
ASIENTO_RESUMEN_CN
AUXILIAR_ADICIONAL_ANALITICO_CN
AUXILIAR_ADICIONAL_RESUMEN_CN
AUXILIAR_ANALITICO_CN
AUXILIAR_RESUMEN_CN
CLASE_INDICADOR_CONTABLE
CONSOLIDACION_CN
CONSOLIDACION_CN_EMPRESA
CONSOLIDACION_CN_ORIGEN_ASIENTO
CUENTA_AJUSTABLE
CUENTA_CONVERTIBLE
CUENTA_COTIZABLE
DATO_ADJUNTO_ASIENTO_RESUMEN_CN
DATO_ADJUNTO_EJERCICIO
DATO_ADJUNTO_JERARQUIA
EJERCICIO
INDICADOR_CONTABLE
JERARQUIA
LEYENDA_ENCABEZADO_TIPO_ASIENTO
LEYENDA_MOVIMIENTO_CUENTA
MODULO_REGLA_APROPIACION
MODULO_TIPO_ASIENTO
MONEDA
MONEDA_ALTERNATIVA

MONEDA_CONTABLE
PARAMETRO_CN
PERIODO
REGLON_ADICIONAL_ANALITICO_CN
REGLON_ADICIONAL_RESUMEN_CN
REGLON_ANALITICO_CN
REGLON_IMPORTE_ANALITICO_CN
REGLON_IMPORTE_RESUMEN_CN
REGLON_MODELO
REGLON_RESUMEN_CN
RUBRO_CN
ORIGEN_ASIENTO
SUBAUXILIAR
SUBAUXILIAR_ADICIONAL_ANALITICO_CN
SUBAUXILIAR_ADICIONAL_RESUMEN_CN
SUBAUXILIAR_ANALITICO_CN
SUBAUXILIAR_RESUMEN_CN
TIPO_AUXILIAR_MODELO
TIPO_VALORIZACION
UNIDAD_ADICIONAL
UNIDAD_MONETARIA
UNIDAD_NO_MONETARIA
VALORIZACION
VARIABLE_CN
VARIABLE_GRUPO_CN
VARIABLE_PARAMETRO_CN

Control de Personal

ANORMALIDAD
AUSENTE_POR_SU_HORARIO
AUTORIZACION_HORA_EXTRA
CAMBIO_DE_HORARIO
COMPENSA_POR_RANGO
DEF_COMPENSA_POR_RANGO
DESCANSO_FLEXIBLE
DESCANSO_PARTE
FER_DESCANSO_FLEXIBLE
FER_TRAMO_HORARIO
FICHADA
FICHADA_INVALIDA

FICHADA_MANUAL
FICHADA_RELOJ
FICHADOR
FUNCION
HORA_COMPENSADA
HORA_ESPERADA
HORA_EXTRA
HORA_EXTRA_ELIMINADA
HORA_NO_TRABAJADA
HORA_NO_TRABAJADA_GRAL
HORA_NO_TRABAJADA_POR_TIPO
HORA_NORMAL_GENERAL
HORA_NORMAL_POR_TIPO
HORA_REAL_NO_TRAB
HORA_REAL_TRAB
HORA_TAREA
HORA_TRABAJADA
HORARIO
HORARIO_PARTE
JORNADA_LABORAL
LEGAJO_RE
MODELO_INTEG_SU
MODELO_RELOJ
MOTIVO_FICHADA_MANUAL
PARAMETRO_RE
PARTE_DIARIO
REGISTRO_COMPONENTE_EXTERNO
REGISTRO_FIJO
REGISTRO_VARIABLE
RELOJ
RELOJ_FUNCION
TAREA
TAREA_REALIZADA
TIPO_HORA
TRAMO_HORARIO
VALOR_ACEPTADO

Activo Fijo

APROPIACION_BIEN
ASIENTO_AF
ASIENTO_COMPROBANTE_AF
ASIENTO_MODELO_AF
AUXILIAR
AUXILIAR_ASIENTO_AF
AUXILIAR_REGLA
AUXILIAR_REGLA_BIEN
BIEN
BIEN_ORIGEN
BIEN_PRODUCCION
BIEN_PRODUCCION_DETALLE
BIEN_TIPO_VALORACION
CALCULO_DEPRECIACION
COMPROBANTE_AF
COMPROBANTE_COTIZACION_AF
CONCEPTO_COMPROBANTE_AF
CONCEPTO_COMPROBANTE_INTERNO_AF
CRITERIO_DEPRECIACION
CUENTA
CUENTA_TIPO_AUXILIAR
DATO_ADJUNTO_BIEN
DATO_ADJUNTO_COMPROBANTE_AF
DATO_ADJUNTO_IDENTIFICACION_ADICIONAL
DATO_ADJUNTO_RESPONSABLE
DATO_ADJUNTO_RUBRO_BIEN
DATO_ADJUNTO_TIPO_BIEN
DATO_ADJUNTO_UBICACION_BIEN
DEPARTAMENTO
EJERCICIO
ESTADO_BIEN
ESTADO_COMPROBANTE_AF
FRECUENCIA_DEPRECIACION
GRUPO_BIEN
IDENTIFICACION_ADICIONAL
IDENTIFICACION_ADICIONAL_BIEN
LOTE_CN_GENERADO
LOTE_CN_GENERADO_COMPROBANTE
LOTE_CN_RECIBIDO

MEDIDA
METODO_DEPRECIACION
METODO_DEPRECIACION_INTERNO
MODULO_CUENTA
MODULO_MEDIDA
MODULO_REGLA_APROPIACION
MODULO_TIPO_ASIENTO
ORIGEN_BIEN
ORIGEN_EXPORTACION
PARAMETRO_AF
PARAMETRO_GBL
PREFIJO_BIEN
REGLA_APROPIACION
REGLON_COMPROBANTE_AF
REGLON_MODELO_AF
RESPONSABLE
RUBRO_BIEN
SALDO_BIEN
SUBAUXILIAR
SUBAUXILIAR_ASIENTO_AF
SUBAUXILIAR_REGLA
SUBAUXILIAR_REGLA_BIEN
TALONARIO_AF
TALONARIO_COMPROBANTE_INTERNO_AF
TIPO_ASIENTO
TIPO_AUXILIAR
TIPO_AUXILIAR_MODELO_AF

Procesos generales

ACTIVIDAD_DGI
AGRUPACION_ASIENTO
AUXILIAR_REGLA
BANCO
COMUNA - exclusivo para Chile
COTIZACION
CUENTA_TIPO_AUXILIAR
DATO_ADJUNTO_CUENTA
DATO_ADJUNTO_EMPRESA
DATO_ADJUNTO_REGLA_APROPIACION
DOC_NACIONAL

DOC_PROVINCIAL
MONEDA
MONEDA_ALTERNATIVA
MONEDA_CONTABLE
ORIGEN_EXPORTACION
TIPO_ASIENTO
TIPO_AUXILIAR
TIPO_COTIZACION
AUXILIAR
CLASE_CUENTA
CUENTA
CUENTA_TIPO_AUXILIAR
EMPRESA
EMPRESA_Teléfono
EMPRESA_Teléfono_LEGAL
FERIADO
GRUPO
GRUPO_LEGAJO
INDICE
INDICE_VALOR
LEGAJO
LEGAJO_RESU
LEGAJO_SU
LEGAJO_SU_COSTO_LABORAL
LEGAJO_SU_CUENTA_BANCARIA
LEGAJO_SU_ITEM_SUELDO
LEGAJO_Teléfono
LEYENDA_ENCABEZADO
LEYENDA_ENCABEZADO_TIPO_ASIENTO
LEYENDA_MOVIMIENTO
MEDIDA
MODULO
MODULO_AGRUPACION
MODULO_CUENTA
MODULO_FERIADO
MODULO_REGLA_APROPIACION
MODULO_TIPO_ASIENTO
NACIONALIDAD
NOVEDAD
PAIS
PARAMETRO_GBL
PROVINCIA

REGLA_APROPIACION

SUBAUXILIAR

SUBAUXILIAR_REGLA

SUCURSAL

TIPO_AUXILIAR_AUTOMATICO

Notas Técnicas

Este capítulo está destinado a las personas encargadas del mantenimiento del sistema Tango.

Su contenido será actualizado con cada versión, a fin de brindarle la mayor cantidad de información técnica posible.

Recomendaciones

Lea atentamente las siguientes indicaciones:

Configuración mínima: resolución de 1024 x 768 o superior y 16 bits colores.

Cableado de red recomendado: cable estructurado categoría 5 (UTP).

Protocolo de comunicación: TCP / IP.

El espacio de disco recomendado no incluye el espacio necesario para la base de datos.

El requerimiento de hardware no contempla otras aplicaciones existentes.

Servicio "compartir archivos e impresoras para redes Microsoft".

Servidor de accesos **Tango**: puerto paralelo.

Para la instalación: unidad de DVD.

Recomendación para sistemas monousuarios

En sistemas monousuarios que no estén conectados a una red local, puede verse deteriorada la performance en el acceso y operación.

Para corregir esta situación, puede agregar en el sistema operativo una placa de red virtual, la que actuaría como si la máquina estuviera conectada a una red.

Para hacer esto, en el **Panel de Control**, con el asistente para *Agregar hardware*, seleccione como nuevo dispositivo a agregar, *Adaptador de Red, Proveedor Microsoft*, modelo *Microsoft LoopBack Adapter* (Adaptador de Bucle Invertido de Microsoft).

Recomendación para sistemas multiusuarios

Importante. Se recomienda:

Verifique que no existe más de una instancia de **SQL Server** en el servidor.

Las bases de datos no deben residir sobre discos o carpetas comprimidos o unidades removibles.

En el caso de tener 5 o más estaciones de trabajo se recomienda disponer de un servidor dedicado para no tener degradaciones de performance o rendimiento.

Si su servidor es **Ms Windows Server**, se recomienda configurarlo como controlador de dominio.

Mantenga actualizada la protección antivirus.

Si su servidor o terminal posee un **Ms Windows Vista**, es recomendable que tenga instalada una controladora de video 3D.

Es recomendable que la red para sistemas multiusuario sea de 100 Mbits (placas de red, switchs, hubs, etc.).

Administrador de la red: es muy recomendable que en cada empresa en la que se haya instalado una red local exista un responsable o "Administrador" de la red. Si bien las redes locales otorgan a los usuarios múltiples ventajas, hay que comprender que no se trata simplemente de un "conjunto de PC's conectadas", sino que también significa que existe una serie de programas y comandos que actúan constantemente entre el programa que se ejecuta y el propio sistema operativo. Generalmente el usuario de PC no conoce lo suficiente sobre estos programas / comandos, lo que induce a instalaciones y/o modificaciones fallidas, con la consiguiente pérdida de información, de tiempo y, finalmente, de dinero. Es por ello que, como fruto de nuestra experiencia, sugerimos que el usuario de la red incorpore o contrate un servicio para su mantenimiento, en el que se vea involucrada una persona capacitada para tal fin.

Fecha del sistema

Es imprescindible la inicialización del equipo con la fecha real. Esta fecha es utilizada por el sistema en varios procesos posteriores, por lo que debe poner especial atención en que la fecha de inicialización sea la correcta. Si la computadora en la que se efectúa la instalación tiene una fecha incorrecta, no podrá ejecutar algunas de las funciones de **Tango**, por ejemplo el cálculo de precio promedio ponderado, los cierres contables, etc.

Recomendaciones generales

Estas recomendaciones pueden parecer obvias, pero son fruto de nuestra experiencia en el área de *Soprote a Clientes*. Si las cumple, no tendrá inconvenientes en la utilización del sistema **Tango**.

1. Realice *backup* (copia de seguridad) con frecuencia. Recomendamos realizar un backup diario, alternando día a día por lo menos 2 (dos) dispositivos de almacenamiento. La información es suya y es de mucho valor. Cuídela.
2. Mantenga actualizada la versión de sus sistemas.
3. Lea el manual del usuario y las ayudas "en línea".
4. Cuide su llave electrónica. La pérdida o robo de ésta implica tener que adquirir un sistema nuevo. Asegúrela si lo considera necesario.
5. Utilice software original. No ejecute programas de origen dudoso.
6. Conecte su computadora a una instalación eléctrica confiable (estabilizador de tensión/fuente de alimentación ininterrumpida o "UPS").
7. Nunca apague el equipo estando dentro del sistema.
8. Conozca básicamente su equipo y el sistema operativo.
9. Mantenga siempre una base de datos de prueba. En ella podrá realizar pruebas de impresión de comprobantes, ubicación del papel en la impresora, saltos de hoja, etc.

Posibles mensajes de error al ingresar

"ESTA NO ES LA ULTIMA INSTALACION DEL SISTEMA. LEA LOS DERECHOS DE COPIADO EN LA LICENCIA DE SOFTWARE. REINSTALE EL SISTEMA."

Se intentó instalar el sistema en dos equipos distintos con la misma llave. Lea los derechos de copiado que figuran en la licencia de uso del software, en el sobre que contiene los DVD originales.

"LA LICENCIA DEL SISTEMA HA VENCIDO. RESTAN x DIAS ADICIONALES DE USO."

Se ha instalado el sistema con una cuota inferior a la definitiva (cuota 12). Debe ingresar una nueva cuota y para hacerlo, cuenta con una cantidad determinada de días adicionales.

Invoque la opción Ingresar cuota en el comando Archivo del administrador de licencias y proceda a actualizarla.

"LICENCIA DEL SISTEMA VENCIDA. DEBERA ACTUALIZAR LA LICENCIA."

El tiempo de licencia ha expirado. Por favor, comuníquese con su proveedor de software para obtener una nueva licencia.

"LICENCIA INVALIDA. DEBERA INSTALAR UNA LICENCIA VALIDA PARA UTILIZAR EL SISTEMA."

El archivo de licencias no es válido. Instale la licencia correcta mediante la opción Instalar en el comando Archivo del administrador de licencias.

"SE EXCEDIO EL LIMITE DE TERMINALES POSIBLES."

Se intenta ingresar a **Tango** desde una terminal, estando en uso la cantidad máxima de puestos de trabajo habilitados. Libere otra terminal y vuelva a intentar.

"ERROR AL ACTUALIZAR LA LLAVE."

La llave no está debidamente instalada o hay un probable error de hardware.

Si una vez verificada la conexión de la llave, este error se repite, comuníquese con el Departamento de Servicio a Clientes de **Axoft Argentina S.A.**

"EL TAMAÑO DE LA EMPRESA EXCEDE LO INDICADO EN SU LICENCIA."

Comuníquese con su proveedor habitual de software.

Servicio de Telellave

Ante una falla en el reconocimiento de su llave y con el objeto de que pueda acceder al sistema, **Axoft Argentina S.A.** ha habilitado un servicio de *Telellave*, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Usted accede al servicio de telellave en una de las siguientes situaciones:

La llave de su sistema presenta un error.

El sistema no se encuentra instalado correctamente.

Para invocar este servicio, ingrese al administrador de su sistema y haga clic en la opción Licencia, en el sector de opciones de configuración.

Una vez que ingresó al administrador de licencias, haga clic en el comando Archivo y seleccione la opción Habilitación de Telellave.

Siga los pasos indicados a continuación:

1. Comuníquese con el Servicio de Telellave de **Axoft Argentina S.A.** conectándose a <http://www.ar>.

axoft.com/servicios/telellave/.

2. La pantalla de Telellave muestra el número de serie de su sistema y un número de permiso.
3. Cuando el servicio de Telellave lo requiera, tipee los números que le solicita el sistema de ingreso.
4. Telellave le dará el código de acceso, que debe tipear en el teclado de su computadora, ingresándolo en el campo activo de pantalla.
5. Telellave le informará cuántas entradas al sistema le quedan disponibles por esta vía.



Utilice este servicio solamente en los casos críticos, ya que dispone de un número limitado (5) de oportunidades.

Mensajes de error al ejecutar Tango

Se ha perdido la conexión con el servidor.

Por algún motivo, la conexión con su servidor está interrumpida.

Si se trata de una terminal, verifique que el servidor esté activo y si la conectividad es correcta. Verifique la configuración de protocolos.

Si se trata del *servidor*, este mensaje puede estar originado por una llave con problemas, una llave desconectada o el servicio está detenido.

Para más información, consulte en nuestra página web: <http://www.axoft.com> la sección Servicios - Asistencia.

Usuario SUPERVISOR o contraseña inválidos

Verifique la conexión con su servidor.

Tenga presente que, cuando usted instala por primera vez el sistema, la contraseña del usuario SUPERVISOR está en blanco.

El archivo posee una estructura de datos de una versión anterior

Se intenta trabajar con archivos de datos que corresponden a una versión distinta a la que está instalada.

Esto puede ocurrir por problemas en la instalación de una actualización; por archivos de datos que probablemente estén dañados; por no haber elegido la opción Convertir empresas durante la instalación del sistema; o bien, por haber restaurado un backup de una versión anterior.

Solución: restaure un backup de los datos y realice una conversión manual o bien, envíe a **Axoft Argentina S.A.** un backup de los datos para su reparación.

Descargue el *formulario de reparación de datos* desde:

<http://www.ar.axoft.com/common/catalogofax/8180.shtml>

Descargue el *formulario de conversión de datos* desde:

<http://www.ar.axoft.com/common/catalogofax/8186.shtml>

La funcionalidad que intenta ejecutar no está incluida en su licencia de software. Comuníquese con el departamento comercial de Axoft

Se intenta acceder a una funcionalidad del sistema (filtros de seguridad, campos adicionales, auditoría, etc.) que no está habilitada en la licencia de software.

Su licencia del sistema sólo lo habilita a acceder a empresas instaladas en un servidor MSDE.

Se intenta acceder a una empresa que no está en un servidor **MSDE** (Microsoft Data Engine) y esta acción no está habilitada en su licencia de software.

Configuración de la impresora

Lea detenidamente las indicaciones que mencionamos a continuación para configurar correctamente sus impresoras.

A partir de la versión **8.80.000**, instalando una impresora local y compartiéndola, es posible hacer referencia al recurso compartido o al nombre de la impresora (por ejemplo: \\computadora\HP LaserJet 2100).

En versiones anteriores, indicando \\ServerName\Impresora, no era factible imprimir en la máquina que físicamente tenía la impresora conectada.

Estilos de impresión en los listados

En el caso de observar diferencias en la impresión del *encabezado de los listados* que emite el sistema, realice los siguientes pasos para verificar la configuración de su impresora:

Desde *Inicio | Configuración* ingrese a la carpeta de *Impresoras*.

Pulse el botón derecho del mouse sobre el nombre de su impresora.

Seleccione *Propiedades*.

Seleccione *Acabado* y en el sector *Calidad de Impresión*, active la opción '*Especial*'.

Pulse el botón "*Detalles*" y en el sector de *Configuraciones de Fuentes*, active el parámetro *Enviar True Type como mapa de bits*.

Pulse el botón "*Aceptar*" y cierre las distintas ventanas.

Si usted tiene instalado **Windows 2000 en inglés**, los pasos a seguir son los siguientes:

Desde *Start | Settings*, ingrese a la carpeta *Printers*.

Pulse el botón derecho del mouse sobre el nombre de su impresora.

Seleccione *Properties*.

Seleccione la solapa *Advanced* y haga clic en el botón "*Printing Defaults*".

En el sector *Print Quality*, haga clic en el botón "*Details*".

En el sector *Font Settings*, active el parámetro *Send True Type as Bitmaps*.

Pulse el botón "*OK*" y cierre las distintas ventanas.

Sincronizar fecha y hora de las terminales

Si su sistema **Tango** es multiusuario, es importante que todas las terminales tengan asignada la misma fecha y hora.

En una red con **Windows 2000**, siga las siguientes instrucciones:

Si **Windows 2000** tiene salida a Internet, es posible sincronizar esta máquina con uno de los relojes atómicos destinados a tal fin. Para ello, ejecute desde esta PC la instrucción:

```
net time /setsntp:servidor(es) ntp
```

En el caso de utilizar más de un servidor, deben estar separados por un espacio y la lista debe estar comprendida entre comillas.

Ej. Ejemplos:

```
net time /setsntp:ntp2.usno.navy.mil
```

```
net time /setsntp:"servidor1 servidor2"
```

Si esa máquina es un controlador de dominio, se anuncia automáticamente como un servidor NTP confiable en la red. Si no hay un dominio (se trabaja en un Workgroup), entonces repita los mismos pasos en las terminales con **NT**, **Windows 2000** o **Windows XP** pero en lugar de poner el NTP externo, coloque el NTP creado anteriormente.



Es importante que la *configuración regional* de esta máquina sea correcta, para que la hora sea traducida al país que corresponda.



El servicio horario de **Windows** (*Windows Time / W32Time*) tiene que estar activo y el tipo de inicio debe ser automático.

Las terminales con **Windows 2000** o **Windows XP** deben tener activo el mismo servicio y el tipo de inicio debe ser automático. De esta forma, cada 15 minutos sincronizarán nuevamente la hora.

Servidor de accesos

Tango administra múltiples llaves electrónicas y permite más de una instalación en el mismo equipo. La computadora que tiene colocada la llave electrónica actúa como *servidor de accesos*.

El servidor de accesos controla la existencia de la llave, realizando además el monitoreo de la actividad del sistema en general y de cada usuario a fin de registrar cada suceso, otorgar permisos, y administra la información para las aplicaciones cliente.

Cuando el servidor de accesos tiene inconvenientes al intentar realizar alguna de estas tareas, ya sea porque la llave no ha sido encontrada, o por cualquier situación que haga que el servidor no esté disponible. Ante esta situación en todas las terminales de trabajo aparece un mensaje de error, junto con un icono giratorio (🔄) en el tray icon (en el extremo inferior derecho de la pantalla).