

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



LIQUIDADOR DE IVA E IIBB


Parametrización contable

PARAMETRIZACIÓN CONTABLE


El módulo I.V.A. e Ingresos Brutos resulta le permite generar información contable, a partir de los comprobantes ingresados.

Para poder utilizar esta funcionalidad siga los siguientes pasos:

1. Indique desde la opción Monedas (Procesos Generales-Tablas Generales-Monedas) la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de Tango Astor Contabilidad.




2. Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.



3. Defina los Datos Contables (Cuentas, Tipos de asientos, Auxiliares contables, Reglas de apropiación, etc.) para poder crear los modelos de ingreso de comprobantes del Liquidador de IVA. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de apropiación para el módulo Liquidador de IVA.


- [-] **Datos contables**
 - [+] Cuentas
 - Clases de cuentas
 - Leyendas para encabezados de asientos
 - Leyendas para líneas de asientos
 - [+] Auxiliares contables
 - Agrupaciones de tipos de asiento
 - Tipos de asiento
 - Herramientas para integración contable
 - [+] Informes
 - Parámetros contables

4. Complete los parámetros contables del módulo Liquidador de IVA si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.




- **Genera asiento en el ingreso de comprobantes:** por defecto este parámetro está activado e implica que se generarán los asientos, tras la carga del comprobante. En caso de desactivarlo se deberá generar el asiento desde el proceso Generación de asientos contables de Liquidador de IVA.
- **Respetar definición del modelo de ingreso:** por defecto este parámetro está desactivado. Si lo activa, no podrá modificar la estructura del asiento en el ingreso de comprobantes. No podrá agregar o eliminar cuentas del asiento, ni modificar los importes; aunque podrá cambiar una cuenta contable por otra (cuentas del módulo Liquidador de IVA) y modificar el detalle de auxiliares.


5. Defina los diferentes Tipos de Comprobantes, que se utilizarán en el módulo, en Archivos-Parametrización Contable.



- Ingrese la parametrización contable de los tipos de comprobantes, en Archivos-Modelo de Ingreso de Comprobantes.



- En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para clientes y proveedores. Esto será de utilidad cuando en el modelo de asiento se haya indicado como origen CC1 ó CC2.



Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para los comprobantes registrados en el módulo Liquidador de IVA.